JH6.1 - Regole e viste delle griglie

In una frase. Chi amministra decide chi può cambiare le regole dei campi e chi può pubblicare viste delle griglie per un ruolo o per tutta l'azienda.

Sono due cose che cambiano il lavoro degli altri. Una regola può rendere un campo obbligatorio per un collega. Una vista aziendale è quella che tutti si trovano davanti. Per questo il permesso lo controlla il Ponte col COBOL, non il browser.


Le regole dei campi

Per ogni utente e ogni maschera si può dire, campo per campo: non modificabile, obbligatorio, diverso da zero, contenuto nascosto, valore proposto, valori ammessi. Nel gestionale si chiamano regole MUR.

- **Dove si cambiano.** Dalla maschera: Ctrl e clic destro su un campo apre l'editor delle regole. Le stesse voci sono in **Opzioni**, scheda **Avanzate**: **Regole MUR della maschera** , **Duplica regole MUR**, **Elimina regole MUR**.
- **Per chi valgono.** Per un utente e una maschera. Non esiste una regola «per tutti»: si duplicano le regole di un utente sugli altri.
- **Chi può.** Chi nel gestionale ha classe di sicurezza 0 o 1.
- **Chi controlla.** Il Ponte ripete il controllo prima di passare la richiesta al server. Se non hai il permesso leggi «Non sei abilitato a modificare le regole MUR» e al server non arriva niente.

Le viste condivise

Ognuno salva le sue viste. Quelle **Del ruolo** e **Aziendale** le pubblica solo chi è autorizzato.



Salva la vista come: Solo mia, Del ruolo, Aziendale

- **Chi può pubblicare.** Chi ha classe di sicurezza 0 o 1, oppure un ruolo scelto da chi amministra.
- **Chi le cambia.** Solo chi pubblica. Gli altri ne fanno una copia personale.
- **Cosa resta scritto.** Ogni modifica finisce in un registro: chi, quando, cosa.

La schermata è della pagina di prova delle griglie, con dati finti: lì le due scelte condivise sono spente perché manca il permesso.

Dove stanno e come si salvano

Le viste sono file in una cartella del Ponte col COBOL. La copia di sicurezza è la copia di quella cartella. Le viste eliminate restano 30 giorni nel cestino. Vedi Copia di sicurezza delle viste.

Attenzione. Le impostazioni del Ponte valgono dal riavvio, e il riavvio chiude le sessioni aperte. Si fa fuori orario.

Per chi sviluppa.
• Controllo delle regole: `SBH_MUR_GUARD` (acceso di serie). Con `false` il Ponte passa tutto come prima.
• Viste: `SBH_VIEWS_ENABLED`, `SBH_VIEWS_PUBLISH_CLASS` (di serie 1), `SBH_VIEWS_PUBLISH_ROLE`. La cartella è `SBH_DATA_DIR`, nei container il volume `sbh_data`.
• Spento l'archivio, le griglie funzionano con le viste del browser: niente condivisione.
• Variabili: `docs/devops/ENVIRONMENT.md`. Dettaglio: `docs/sbh-web/MUR-E-VISTE-GRIGLIE.md`.
• La guida d'origine dichiara che i passi sono coperti da test automatici, non ancora rifatti a mano su un'installazione.

Per approfondire.
• Amministrazione: regole MUR e viste delle griglie: `docs/guide/amministrazione/sbh-regole-mur-e-viste/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:51 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:24:15 da Genesys Software