
JH6.2 - Server ammessi

In una frase. Il Ponte col COBOL si collega solo al server predefinito e a quelli scritti in un elenco: chi amministra decide quali.

Il Ponte apre connessioni verso la rete interna dell'azienda. Se accettasse qualunque indirizzo chiesto dal browser, chiunque potrebbe usarlo per bussare a macchine che col gestionale non c'entrano. L'elenco chiude questa porta.



Il Ponte si collega al server predefinito e a quelli in elenco, e rifiuta gli altri

Come funziona:


- **Il server predefinito** è sempre ammesso. È quello che la pagina di avvio propone.
- **L'elenco** aggiunge gli altri server che l'utente può scegliere. Vuoto vuol dire: solo il predefinito.
- **Fuori dall'elenco** il Ponte rifiuta, e la pagina mostra il motivo.

Come si scrive l'elenco: una voce per server, separate da virgola.

Voce	Cosa ammette
un nome di server	quel server, su qualunque porta
nome e porta	quel server, solo su quella porta
un dominio con l'asterisco davanti	i server di quel dominio aziendale

Un asterisco da solo non vale: riaprirebbe la porta a tutti. Il confronto è sul testo com'è scritto: un nome e il suo indirizzo numerico sono due voci diverse.

L'utente vede il risultato nella finestra **Server di connessione**, alla riga **Ammessi dal gateway**.



La finestra Server di connessione, con la riga dei server ammessi

Un server solo. Dove il cliente ha una sola connessione si accende l'accesso unico: le sessioni vanno solo al server predefinito, l'elenco non conta, e la pagina non offre la scelta.

> **Attenzione.** Senza server predefinito il Ponte parte ma rifiuta tutte le connessioni. È voluto: meglio fermo che collegato al server sbagliato.

> **Attenzione.** L'elenco vale dal riavvio del Ponte, che chiude le sessioni aperte.

>

Per chi sviluppa.

• Variabili: `SBH_HOST`, `SBH_PORT`, `SBH_ALLOWED_HOSTS`, `SBH_ACCESS_ONLY`. Sono descritte in `docs/devops/ENVIRONMENT.md`.

• La regola è nella classe `SbhTargetPolicy`. Esempi di voci: `host`, `host:porta`, `*.dominio.esempio`, un IPv6 fra parentesi quadre. Il dominio con l'asterisco vuole almeno due livelli.

• Le pagine da cui il browser può aprire il canale sono in `SBH_ALLOWED_ORIGINS`.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:51 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:24:17 da Genesys Software