JH6.6 - Copia di sicurezza delle viste

In una frase. Le viste delle griglie sono file in una cartella del Ponte col COBOL: per non perderle basta copiare quella cartella, e per riaverle rimetterla al suo posto.

Una vista aziendale può valere ore di lavoro: colonne scelte, formule, colori. Sapere dove sta e come si salva evita di ricostruirla dopo un aggiornamento andato male.

Dove stanno

Dentro la cartella dei dati del Ponte c'è una cartella delle viste, divisa per server e poi per griglia. Per ogni griglia trovi:

Cosa	A cosa serve
un file per vista	la vista salvata
le predefinite personali	quale vista si apre da sola per ogni utente
il registro	chi ha scritto cosa e quando
il cestino	le viste eliminate, tenute 30 giorni
la quarantena	i file illeggibili trovati all'avvio

Le viste sono separate per server: quelle salvate su un'installazione non si vedono da un'altra.

Fare la copia

Copia la cartella dei dati, oppure il volume che la contiene se il Ponte gira in un container. È tutto lì.

Ripristinare

1. Ferma il Ponte.
2. Rimetti la cartella copiata al suo posto.
3. Riavvia. L'elenco delle viste si ricostruisce leggendo i file. Quelli illeggibili finiscono in quarantena, con un avviso nel registro del servizio.

Per una griglia sola c'è una strada più semplice: chi può pubblicare usa **Esporta…** e **Importa…** dal menu delle viste, anche per le viste degli altri.

Spegnere l'archivio delle viste

Si può spegnere. Le griglie continuano a funzionare con le viste salvate nel browser di ognuno: niente condivisione, niente viste che seguono l'utente da un PC all'altro. Il menu delle viste lo segnala con l'icona «Viste salvate solo in questo browser». I file restano dove sono e riaccendendo si riparte da lì.

Lo stesso succede da solo se la cartella non è scrivibile: il Ponte lo scrive nel registro all'avvio.

> **Attenzione.** Senza un volume dedicato le viste si perdono ogni volta che il container viene ricreato, per esempio a un aggiornamento.

> **Attenzione.** I nomi delle cartelle sono codificati: non si rinominano a mano.

> **Per chi sviluppa.**
> • Cartella: `SBH_DATA_DIR` (nei container `/app/data`, volume `sbh_data`), sottocartella `views`. Archivio: `SBH_VIEWS_ENABLED`.
> • Limiti: `SBH_VIEWS_MAX_KB` (64), `SBH_VIEWS_MAX_PER_USER_MASK` (50), `SBH_VIEWS_MAX_PER_MASK` (2000).
> • Le viste delle pagine nuove hanno la stessa forma in SIGEAnext (`SIGEA_DATA_DIR`, volume `sigea_data`).
> • Comandi di copia e ripristino dei volumi: nella guida qui sotto. Dettaglio: `docs/sbh-web/MUR-E-VISTE-GRIGLIE.md`.

> **Per approfondire.**
> • Amministrazione: regole MUR e viste delle griglie: `docs/guide/amministrazione/sbh-regole-mur-e-viste/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 09:23:03 da Genesys Software
Aggiornato 17 novembre 2026 09:24:20 da Genesys Software