

2.1.3.2 - Ordini Clienti: 2. Immetti

Rel. 6.4.4.0



L'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Ordini Clienti: 2. Immetti:

1. [Testa](#)
2. [Corpo](#)
3. [Piede](#)

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile

Selezionare l'esercizio corrente (valore **0**) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

Data Movimento

La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale o posteriore* alla data Ordini Clienti: 2. Immetti immesso. Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.

Divisione

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Clienti: 2. Immetti.



1. Testa


Causale

La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Le [Causali Magazzino](#) dedicate all'immissione Ordini Clienti devono avere il carattere **c** nel campo [Tipo Documento](#).


[Esempio di Causale](#).



In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ) , che rende accessibili le seguenti scelte:

Campo Causale: funzioni accessibili con il tasto F9

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](#) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico. Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto) dei [Conti Standard Ditta](#) ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto *field-back*  sull'Analitico per cambiare il Mastro).

Controlli sul Cliente

Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:

- messaggio attenzionale per segnalare se il **soggetto è un Rapporto Contabile** (forzare con il tasto **F3** per procedere)
- se previsto il **Controllo Solvibilità** e il Cliente ha [Fido](#) maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto **F3** per procedere); in caso di [Fido bloccato](#), invece, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti
- apposita dicitura per segnalare i Clienti **beneficiari di Convenzione**
- se previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla % **Soglia Minima Fido**, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la [percentuale](#) impostata nei [Parametri Funzionali](#) al Fido massimo indicato sull'[Anagrafica Cliente](#)
- se previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a

meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assunti da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Deposito

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal [Deposito](#) impostato l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sull'Ordine.

Serie

In fase d'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per *default* è assunta la Serie 0 (*zero*), se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla [Filiale](#) impostata (Numerazione Standard).

È prevista la ricerca con il tasto **F8**.

È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Ordini Clienti: 2. Immetti N. - del

Inserire gli estremi Ordini Clienti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Clienti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.

È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.

Visualizzazione Dati Automezzo

In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Ordini Clienti: 2.

Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto. In particolare: se nell'[Anagrafica del Trasportatore](#) agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Ordini Clienti: 2. Immetti e segnala in **rosso** eventuali valori fuori limite.


Il confronto è effettuato tra:

- Unità di carico Ordini Clienti: 2. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo
- Peso Lordo Ordini Clienti: 2. Immetti e Portata dell'Automezzo
- Volume Ordini Clienti: 2. Immetti e Cubatura dell'Automezzo

Immissione Ordine Cliente: dati preliminari

Immissione Ordine Cliente: dati preliminari

Dati Operativi



Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Rapporto Contabile

Se il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

Agente

È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al .

Solo per le Aziende del **Settore Panifici**, in fase d'immissione *manuale* di un Ordine, se l'Agente anagrafico del Cliente Non risulta valido, il programma propone in automatico l'Agente direzionale impostato nei Parametri Funzionali Ditta.

L'Utente ha comunque la possibilità di assegnare l'Ordine all'Agente anagrafico, impostandolo manualmente in questo campo.

Cntr. fornitura - del

Impostare gli estremi del Contratto di Fornitura: se sul Contratto è presente anche la Gara, questa è assunta e proposta in automatico.

In presenza di Contratto, la Gara Non è modificabile.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Gara numero

In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce Ordini Clienti: 2. Immetti.

Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data Ordini Clienti: 2. Immetti
- che la Filiale della Gara coincida con quella Ordini Clienti: 2. Immetti che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

In fase d'inserimento delle righe Ordini Clienti: 2. Immetti, il programma controlla la disponibilità della Gara. Qualora l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti superi la disponibilità dell'intera Gara, Non è possibile procedere con l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. In caso di superamento della disponibilità del Beneficiario, invece, è fornita segnalazione ed è possibile procedere con forzatura.

L'impostazione della Gara richiede che sia attiva la [Gestione CIG](#) ai fini del Ciclo Attivo, sui [Parametri Funzionali Ditta](#). Il codice Gara può essere modificato solo dall'[apposita funzione](#) e Non in fase di Manutenzione Ordine.

Destinatario

Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Ordini Clienti: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice **0** (*zero*).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il [Rapporto Contabile](#).

Data consegna - ora

È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.

Tassativa

L'attivazione di questo *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

Controllo sulla Data Consegna

È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano *superiori* ai **Giorni massimi consegna**, nè *inferiori* ai **Giorni minimi**, indicati nella [Convenzione](#), nella [Anagrafica Cliente](#) o nei [Parametri Funzionali Ditta](#).

È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto **F3** sul messaggio attenzionale.

Giorni all./trasp.

L'impostazione di questo campo consente al programma di proporre in automatico la data in cui completare l'allestimento dell'Ordine, anticipando dalla data di prevista consegna il numero di giorni utili indicato in questo campo.

Allestimento

È proposto in automatico, con possibilità di modifica, il valore indicato nel campo [Profilo logistico](#) del Cliente. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori presenti nella Tabella procedurale [ALL - Allestimento](#).

Aspetto

Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](#).

Divisione

Qualora la Ditta gestisca le Divisioni Articoli e tra queste sia presente la Divisione del Fresco, indicata anche nella sezione [Produzione](#) dei [Parametri Funzionali Ditta](#), è possibile lasciare a **0** (*zero*) questo campo e forzare con il tasto **F3**.

Ciclo Spedizione

Se indicato sul Cliente, il [Ciclo di Spedizione](#) è proposto in automatico, altrimenti può essere impostato manualmente oppure ricercato con il tasto **F8**.

La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella tabella procedurale [CLS - Ciclo di Spedizione \(Turno\)](#).

Porto

È un codice della tabella [Porti](#) e può essere ricercato con il tasto **F8**.

Spedizioniere

Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella [Spedizionieri/Mezzi Trasporto](#), per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Ai fini della [Gestione Trasporti](#) sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale o superiore a 100*.

Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio

La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato **3** (Vettore) oppure un valore *uguale o superiore a 100* (Spedizionieri validi ai fini della [Gestione Trasporti](#)). Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito

pulsante  e inserire i dati del Trasportatore nella *window* proposta:

Window impostazione Trasportatore occasionale

Window impostazione Trasportatore occasionale

È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per **Denominazione** (tasto **F1**) o **Targa** (tasto **F2**) oppure, attivando il *check-box*

Crea nuovo, generare una nuova posizione nell'[Anagrafica Spedizionieri](#). Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizionario Non sarà creata.

Prima di procedere all'inserimento di un **nuovo Trasportatore**, si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto **F3**) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto **Exit**).



Per **cancellare** i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti.

In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizionario principale impostato.

Esempio: la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizionario TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto. In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizionario principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizionario occasionale.

Stato Ordine

Individua lo Stato Ordini Clienti: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore **7** in fase d'immissione e valore **E** in fase di chiusura.

Per gli [Ordini Flight](#), il campo in oggetto risulta valorizzato ad **F**.

Immissione Ordine Cliente: dati operativi

Immissione Ordine Cliente: dati operativi

Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto *page up* sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto *label*.

Dati Documentali



I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

Centro Ricavo / Costo

Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](#) dell'[Anagrafica Depositi](#).

Valuta

Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul .

Cessionario

Il programma propone di *default* il [Cessionario standard](#) indicato nei [Parametri Funzionali Ditta](#) e provvede a controllare, in fase d'inserimento degli Articoli, che questo codice coincida con quello impostato sull'[Articolo](#) stesso.


In caso di discordanza, l'Articolo Non potrà essere inserito Ordini Clienti: 2. Immetti e l'utente è avvisato con un messaggio.
Campo utile ai fini della Gestione Excarta.


Vs. Ordine N. - del

In questi campi è possibile inserire i riferimenti dell'Ordine esterno: tali riferimenti possono essere stampati sull'Ordine, sul Documento di Consegna ad esso associato ed eventualmente, riportati in fase di emissione delle Fatture di fine periodo. I riferimenti esterni dell'Ordine possono essere riportati anche sulla stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico.

Contattare il [Servizio Assistenza](#) Genesys Software per richiedere eventuali modifiche ai profili di stampa.

Note esterne



Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Clienti: 2. Immetti). Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Clienti: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella.

Note interne

Listino

È proposto il [Listino Fatturazione](#) impostato sul .

Sconto

Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](#) presente sul ed è comunque modificabile.

Pagamento

In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento abituale](#) specificata sul .

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia **0** (*zero*) oppure **99.900**, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile. La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Immissione Ordine Cliente: dati documentali

Immissione Ordine Cliente: dati documentali

Convalida

Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.


Limitazione Input Dati per Utente

È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, valorizzando opportunamente il parametro **Modifica dati anagrafici attribuiti** sugli utenti interessati (dalla funzione [Manutenzione Utenti](#) - sezione [Parametri](#)).

In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi:

- Rapporto Contabile
- Destinatario
- Data Consegna
- Giorni allestimento/trasporto
- Allestimento
- Aspetto esteriore beni
- Divisione
- Porto

- Spedizioniere
- Vs. Ordine N. - del
- Note esterne e interne



2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Clienti: 2. Immetti:

Codice Articolo

In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

- F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- F3** - ricerca Articolo per INDICOD
- F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- F6** - input Voce Complementare
- F8** - ricerca Articolo per Codice
- F9** - funzione di *jump*

Campo Codice Articolo: funzioni accessibili con il tasto F9

Funzionalità aggiuntiva:

- SHIFT + F5** - input da penna ottica

Se l'inserimento riguarda un Articolo Composto, alla Convalida della riga, si attiverà una *window* con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Ordini Clienti: 2. Immetti.

Controlli sull'Articolo

Per le Ditte su cui è attivo il parametro [Azienda Agroalimentare](#), in fase d'immissione di Ordini Clienti: 2. Immetti intestati a **Clienti italiani** (campo anagrafico [Allegato I.V.A. diverso](#) da 2, 3, o 4), il programma verifica che Non siano immessi due Articoli agroalimentari con [Natura](#) diversa. Più precisamente, se Ordini Clienti: 2. Immetti è stato già inserito un Articolo agroalimentare e l'utente ne inserisce un altro con **Natura diversa**, a video sarà fornito il seguente messaggio: «Ci sono Articoli con natura differente».

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

- **F3** per disattivare il controllo solo sul *singolo* Articolo segnalato


- **F4** per disattivare il controllo su *tutti* gli Articoli dell'Ordine (quindi il messaggio Non sarà piú visualizzato)

Per le Aziende del **Settore Panifici**, inoltre, è previsto un controllo diretto a segnalare l'eventuale inserimento di uno **stesso Articolo piú volte**. Se quest'ipotesi si verifica, infatti, il programma visualizza un apposito messaggio e, mediante impostazione del tasto **F3**, permette di accedere alla modifica della riga.


Descrizione

È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'[Anagrafica Articolo](#). In corrispondenza di

questo campo è attivo il pulsante , che permette di conoscere le ultime 10 vendite

effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga. Il pulsante , invece, attiva una *window* con la Situazione Consegne/Resi dell'Articolo (valido solo per le Aziende del Settore Panifici).

Input semplificato Articoli

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Descrizione**, si attiva la *window* per l'inserimento degli Articoli nell'Ordine:

Window input semplificato Articoli

Window input semplificato Articoli

Nella parte superiore della videata, è possibile indicare i parametri di filtro degli Articoli da includere nell'Ordine.

In particolare:

- **Articoli venduti - negli ultimi n giorni**
per visualizzare solo gli Articoli venduti al Cliente negli ultimi «n» giorni
- **Escludi Articoli presenti su Ordine**
l'attivazione di questo *check-box* permette di escludere dall'elenco gli Articoli già inseriti in Ordini precedenti
- **Settore e Sottogruppo**
- **Marca**
- **Fornitore abituale**
per visualizzare solo gli Articoli aventi, nel campo anagrafico [Fornitore abituale](#), quello impostato in questo campo
- **Descrizione**
è possibile utilizzare il carattere *jolly* %, per ricercare gli Articoli impostando solo in parte

la Descrizione

Il programma fornisce l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, per ciascuno di essi, è possibile indicare la Quantità ordinata.

Nel *data-grid* in cui sono elencati gli Articoli, sono fornite informazioni relative all'**ultima consegna** effettuata al Cliente. Tali informazioni sono:

- la Data
- il Prezzo unitario, gli Sconti e il Prezzo netto

e sono acquisite in relazione al periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti.

Per modificare le singole righe del *data-grid*, cliccare sull'apposito pulsante . Per annullare

le impostazioni fatte e tornare all'inserimento dei parametri di filtro, cliccare sul pulsante 

nella parte superiore della *window*. Infine, per calcolare o ricalcolare i dati dell'Ordine (pedane,

colli, peso lordo e netto, volume e imponibile), cliccare sul pulsante .

In seguito a Convalida , saranno generate le righe dell'Ordine.

Descrizione aggiuntiva

È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico

Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al [Block & Tier](#) dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Ordini Clienti: 2. Immetti.

Colli

Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.

Per registrare i Colli come [Cessione gratuita](#), impostare il tasto **F3**.

Se sull'Articolo è gestito il numero di [Pezzi per Collo](#), nel campo **Quantità** è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se [U.M. = PZ](#)).

In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in **rosso** il numero dei Colli sfusi.

Impostazione numero Colli: registrazione Vendita

Impostazione numero Colli: registrazione Vendita

Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio

Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio

Colli Omaggio

Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto:

F1 - se Sconto Merce


F2 - se Sconto Natura

F5 - se Merce Omaggio

In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto

dall'apposita *find-grid*, che si attiva cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo

Colli Omaggio:



La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione.

Per approfondimenti, consultare l'[apposito documento](#).

Quantità

La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](#) dell'Articolo. È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'[Anagrafica Articolo](#) è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](#).

Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto **F3**.

Controllo Plafond

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordini Clienti: 2. Immetti, se sulla Ditta è attivo il *checkbox* [Controllo plafond](#), il programma verificherà che la Quantità ordinata Non ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di distribuzione.

Il controllo è effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- **Data di Consegna** impostata nei Dati Operativi dell'Ordine (quella impostata sulle singole righe, invece, sarà ignorata)
- **Gruppo/Sottogruppo** dell'Articolo ordinato
- **Canale di distribuzione** indicato sul [Cluster](#) associato all'Utente

Si presti attenzione al fatto che **il controllo sul plafond Non sarà eseguito**, se sussiste anche una sola delle seguenti condizioni:

- sull'Ordine Non è stata impostata la Data di Consegna oppure, alla Data di Consegna indicata, Non è stato generato il plafond
- sull'Articolo Non è specificato il Gruppo/Sottogruppo oppure, per il Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo, Non è stato generato il plafond
- sul Cliente Non è specificato il Cluster oppure sul Cluster Non è indicato alcun Canale di distribuzione (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo)
- per il Canale di distribuzione del Cluster associato al Cliente, Non è stato generato il plafond (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo)

Qualora per un Articolo si ecceda la capacità del plafond, il programma fornirà apposita segnalazione e provvederà a visualizzare, in una *find-grid*, i 7 giorni successivi con disponibilità nel plafond.

Inoltre, se è attivo il controllo del plafond, il programma controllerà anche la **capacità del mezzo di trasporto** indicato sull'Ordine. Qualora il Peso Lordo dell'Ordine superi la portata del mezzo, sarà fornita apposita segnalazione e sarà disabilitato l'inserimento della riga.

Quantità Omaggio

Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai [Pezzi per Collo](#).

Dettaglio Componenti Articoli

In fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro [Dettaglio Articoli Composti](#) e solo se per l'Articolo indicato risulta codificata una [Distinta Base](#), prima d'impostare il Prezzo, è proposta un'apposita videata con l'elenco dei Componenti dell'Articolo:

Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti


Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti

Questa *window* fornisce all'Utente un valido supporto per la determinazione del prezzo di vendita più conveniente, in funzione del margine di guadagno.

Si esamini la sezione centrale della videata:



- nella parte sinistra (*sfondo giallo*) sono elencati i Componenti presenti nella Distinta Base; i Componenti opzionali, ossia quelli codificati sulla Di.Ba. come Articoli *jolly*, sono contrassegnati da un pallino rosso
- nella parte destra invece, sono elencati i Componenti inclusi Ordini Clienti: 2. Immetti corrente

Per modificare un Componente presente nella Di.Ba., cliccare con il *mouse* sul nome del Componente nella sezione a sfondo giallo, oppure, nella sezione del *data-grid*, cliccare sul pulsante



corrispondente alla riga d'interesse.

Per includere un Componente non presente nel *data-grid* invece, cliccare sul pulsante posto sulla riga d'intestazione.



Infine, per eliminare un Componente, cliccare sul pulsante di delete

Selezionato il Componente da inserire o modificare, è possibile valorizzare i seguenti campi:

- **Quantità** del Componente, impiegate per ogni singolo pezzo dell'Articolo finito. Per esempio, se Ordini Clienti: 2. Immetti sono indicati 4 armadi e ciascun armadio è composto da 2 serrature, le Quantità da indicare devono essere 2.
- **Metodo di valorizzazione**, da adottare per determinare il Costo del Componente.
- **Costo unitario** del Componente, con conseguente aggiornamento del **Costo totale**, moltiplicando il Costo unitario per la Quantità.
- **% di Maggiorazione**, da applicare al Costo per determinare il Prezzo di vendita del Componente.
- **Prezzo di Vendita** unitario del Componente: è possibile impostarlo manualmente, solo se non è stata indicata la percentuale di maggiorazione. Il **Valore totale** è calcolato in automatico dal programma, moltiplicando il Prezzo unitario per le Quantità del Componente.

Sommando il **Valore totale** dei vari Componenti, si ottiene il **Prezzo base** del prodotto finito. A

questo punto, per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo, cliccare sul pulsante



corrispondente alla dicitura Margine ed impostare i seguenti campi:

- **% di Maggiorazione**, da applicare al Prezzo base per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo
- **% Sconto Cliente** da applicare al Prezzo di vendita
- **Prezzo Fornitore**
- **% Sconto Fornitore** da applicare al Prezzo Fornitore

In questo modo è possibile calcolare il **marginale di guadagno** sulla vendita dell'Articolo.

Prezzo

Il Prezzo proposto è attinto dal [Listino di Fatturazione](#) impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione.

È possibile immettere righe con **Prezzo a 0 (zero)**, impostando il tasto **F3** in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto **F3**, altrimenti il

Documento è considerato incompleto.

È possibile far assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'utente: operativamente, digitare il numero del Listino seguito dal tasto **F2**.

Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario.

Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto.

Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a **0** (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.

Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta *inferiore* all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «**Prezzo Unitario non Congruo**». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a **0** (zero), il controllo Non è eseguito.

Per Ordini Clienti: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .

% Sconti

Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](#) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.

Gestione Convenzioni e Assortimento

In sintonia con la gestione delle Convenzioni e dell'Assortimento, è prevista la possibilità di gestire fino a 15 Costi/Sconti, espressi in *percentuale* o in *valore assoluto*, per abbattere il Prezzo Lordo oppure emettere/generare un Contributo Extra.

In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, se è attiva la gestione delle Convenzione, sono garantiti i seguenti automatismi:

- verifica e segnalazione dei Clienti beneficiari di Convenzione
- per i Clienti convenzionati, in fase d'inserimento degli Articoli, il programma controlla che questi siano presenti nell'Assortimento generale o particolare e, solo in questo caso, è possibile inserirli ed associare ad essi le Condizioni Commerciali previste.

Al contrario, non possono essere inseriti gli Articoli non presenti in Assortimento.

Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in

fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

I.V.A.

L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](#) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .

Provv. %

Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella [Provvigioni](#) o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.

Quantità Evasa

Relativamente all'Articolo impostato, specifica la Quantità evasa rispetto a quella ordinata e la sua gestione è affidata alle funzioni di Evasione Ordini con Packing List e di Evasione dei Documenti di Magazzino e Vendita. Per entrambe le funzioni, tranne in caso di riga totalmente evasa, la Quantità riportata in questo campo, sottratta da quella ordinata, permette di proporre in automatico la Quantità da evadere.

Attualmente la Quantità evasa Non è aggiornata automaticamente, in caso di modifica o cancellazione dei Documenti di Magazzino o Vendita: per tale ragione, affinché il saldo da evadere risulti corretto, è necessario che tale Quantità sia rettificata manualmente.


Netto Riga


È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga


Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti.


Note



Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Clienti: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

Sempre dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante



, è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Clienti: 2. Immetti). Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Clienti: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](#).

Immissione Ordine Cliente: input righe di corpo


Immissione Ordine Cliente: input righe di corpo

Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Clienti: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre

riportate in **blu** e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in **rosso**.

Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo


È possibile mantenere le singole righe Ordini Clienti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare

sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.

In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:



- per integrare Ordini Clienti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe



- per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)

Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Ordini Clienti: 2. Immetti può essere regolata in base al valore del campo **Tipo Utente** (dalla funzione [Manutenzione Utenti](#) - sezione [Anagrafica](#)).

In particolare:

- gli utenti con Tipo Utente **7** possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **8** e **16** Non possono modificare le condizioni commerciali
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **9** e **16** Non possono neanche visualizzare le condizioni commerciali

Convalida

Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede.

Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale [Contribuzione](#) maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la [Modalità](#) «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita *window* e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.



3. Piede

Sconto Merce

Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile Ordini Clienti: 2. Immetti, oppure in *valore assoluto*: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Sconto Finanziario da Convenzione

Se sul Cliente selezionato è attiva una [Convenzione](#), su cui è stato indicato uno [Sconto finanziario](#) (nelle **Condizioni Base**), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.

Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce, in cui specificare:

- **Conto Standard** d'imputazione
- **Inversione di Segno**
Impostare **1** perchè si tratta di Sconto Merce
- **Codice IVA**
Impostare **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe Ordini Clienti: 2. Immetti

Trasporto/Imballaggio

Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

Spese Varie

Acconto

Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente.

Natura Articoli

Quest'indicatore è aggiornato in automatico dal programma, in base alla [Natura](#) degli Articoli inseriti Ordini Clienti: 2. Immetti:

- 0** = Generici
- 11** = Agroalimentari freschi
- 12** = Agroalimentari deteriorabili
- 14** = Agroalimentari non deteriorabili

Banca

È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica. È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto **F8**) e Denominazione (tasto **F6**); inoltre, impostando il tasto **F9**, è possibile inserire una nuova Banca nell'[apposita tabella](#).

Pagamento

È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

Per le Aziende del [Settore Agroalimentare](#), è proposta in automatico la [Condizione di Pagamento](#) impostata sul Cliente, dipendentemente dalla Natura degli Articoli.

Controlli sul Cliente

Al piede Ordini Clienti: 2. Immetti sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (E0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (E0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** (zero), sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti

Stato Ordine

Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.

Tuttavia, se sul modulo in oggetto l'indicatore funzione 10 è uguale a 2 o a 5, lo Stato Ordine rimane **7** anche in fase di chiusura ed è necessario eseguire la funzione di [Check Ordini](#), affinché lo Stato assuma valore **E**. Qualora non siano riscontrati i criteri di evadibilità (per insufficienza fido, per la presenza di partite scadute o per altre motivazioni), l'Ordine potrà essere momentaneamente sospeso ed assumere [Stato A](#) o [B](#).

Convalida

Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Ordini Clienti: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti. A questo punto, digitare Exit per

impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

Immissione Ordine Cliente: dati del piede

Immissione Ordine Cliente: dati del piede

Revisione #9

Creato 30 giugno 2018 16:25:20 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 30 marzo 2026 09:37:45 da Elena Saracino