


3.6.9 - Supporti e Vuoti a Rendere: Attività Propedeutiche



La finalità di questa sezione è quella d'introdurre la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere, offrendone una breve presentazione, e indicare tutte le fasi necessarie all'attivazione della stessa.

Tali fasi riguardano le seguenti entità e sono dettagliatamente descritte nella sezione successiva:

1. [Parametri Funzionali Ditta](#)
2. [Dati Anagrafici Cliente](#)
3. [Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino](#)
4. [Tabella Voci Complementari](#)
5. [Tabella Causali Magazzino](#)
6. [Anagrafica/Contabile Articoli](#)
7. [Inserimento Storico Vuoti](#)
8. [Immissione Movimenti di Magazzino.](#)


Introduzione

Le funzioni previste in questa fase permettono di gestire un **Archivio Vuoti**, opportunamente distinto per Cliente/Fornitore, in cui memorizzare il numero di Vuoti *consegnati* e *resi*, classificati a loro volta per **Tipologia di Vuoto** (*pedane, cesti e altro*).

Detto archivio è accessibile dalla funzione [Contabile Supporti a Rendere](#).


Attività propedeutiche

La gestione automatizzata dei Supporti e Vuoti a Rendere richiede il compimento delle seguenti attività propedeutiche:



1. Parametri Funzionali Ditta

Valorizzare ad **1** l'indicatore **Gestione automatizzata pedane**, presente tra i [Parametri Funzionali](#) della Ditta.




2. Dati Anagrafici Cliente

Nella seconda videata dell'[Anagrafica Cliente](#), impostare nel *flag* [Gestione Vuoti](#) il valore opportuno:

1 = per gestire la movimentazione vuoti

2 = per gestire la movimentazione vuoti, senza generare movimenti di addebito (validi ai fini della fatturazione).



3. Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino

Inserire nella suddetta [Tabella](#) i Gruppi di Vuoti utilizzati, rispettando la seguente codifica:

Codice Gruppo = 9950 ** a rendere **(*fisso*)

Codice Sottogruppo: = da 1 a 9999

Esempio:

9950,0001 = Pedane;


9950,0002 = Pallets;

9950,0003 = Cassette.

Nella sezione dedicata ai [Tipi Vuoto](#), è possibile creare nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione di dieci Gruppi, la cui descrizione può essere impostata dall'utente.


Esempio:

ARTICOLO	MARCA/FAMIGLIA	TABELLA	VUOTO
Pedane Europa	0001	9950,0001 ** Pedane **	1 Pedane Europa
Pedane Italia	0001	9950,0001 ** Pedane **	2 Pedane Italia



4. Tabella Voci Complementari


Inserire la [Voce Complementare](#) **98000 - Saldo Vuoti Resi**, con [Tipo Calcolo](#) = **4** e Unità di Misura = **1**.



5. Tabella Causali Magazzino

Inserire la causale [40900 - Saldo Vuoti](#), che abbia Tipo Documento = **Q** ed [Esistenza Attuale](#) = **2**: questo passo è utile per la generazione dei movimenti di assestamento pedane, quando sul [Cliente](#) la Gestione Vuoti è *senza addebito*.

Inserire una [Causale Magazzino](#) con Tipo Documento = **4**, [Tipo Bolla](#) = **8** ed [Esistenza Attuale](#) = **2**: questo passo è utile per la generazione dei movimenti di assestamento pedane, quando sul [Cliente](#) la Gestione Vuoti è *con addebito*, in quanto genera anche il documento valido ai fini della fatturazione pedane non rese.



6. Anagrafica/Contabile di Magazzino

Codificare le tipologie di vuoto utilizzate nell'ambito dell'[Anagrafica Articoli](#), impostando i campi come di seguito indicato:

[Stato Articolo](#) = R - A Rendere

[Vuoto](#) = impostare il codice del tipo Vuoto, compreso tra 1 e 10


Per ogni Tipo Vuoto del Sottogruppo impostato, inserire un *Articolo Target*.

Esempio: si consideri il **Sottogruppo 0001 = Pedane** ed il **Tipo Vuoto 2 = Epal**, il Codice Articolo da inserire è il seguente:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
M	A	V	0	0	0	1	0	2	0	1	2	3	4	5	6	7	8
M	A	V	Codice Sottogruppo				Tipo Vuoto		Spazi								

- Con [Stato Articolo](#) = R - A Rendere
- **Settore Gruppo/Sottogruppo = 0**

Inserire i [Listini Dedicati](#) per gestire il prezzo di addebito delle varie pedane.




7. Inserimento Storico Vuoti

A questo punto, è possibile procedere con l'inserimento della Situazione Vuoti relativa ad ogni Cliente, utilizzando le seguenti Causali Magazzino:

[81 - Carico Vuoti Resi](#)

[82 - Carico Vuoti Prelevati](#)

Le Causali suindicate non movimentano il magazzino, ma generano movimenti validi solo ai fini dell'Archivio Vuoti.



8. Immissione Movimenti di Magazzino

Per gestire la Situazione Vuoti anche ai fini del Magazzino, è necessario procedere alla rilevazione, in fase d'[Immissione Documenti di Consegna](#), dei movimenti di scarico degli Articoli relativi ai Vuoti.

Relativamente alle pedane inoltre, è prevista la possibilità di gestire automaticamente lo scarico, mediante l'indicazione, nei [Parametri Funzionali](#) della Ditta, del Codice Articolo Pedane. A questo punto, in fase di [Input Documenti di Consegna](#), impostando nel campo **Numero Pedane**, posto al piede del documento, un valore maggiore di **0** (zero), il programma provvederà in automatico a generare la riga di *scarico del vuoto*.

La registrazione del movimento di carico invece, dovuto all'eventuale restituzione di vuoti da parte dei Clienti, dovrà essere effettuata con Causale **Reso Pedane**, che provvederà a movimentare sia il magazzino, che l'Archivio Vuoti.

Revisione #11

Creato 30 giugno 2018 16:18:21 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 30 marzo 2026 09:28:10 da Elena Saracino