

# 2.25.1 - Import Cespiti da flusso CSV

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche e/o i Movimenti dei Cespiti da un file in formato *csv*, rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Mediante questa funzione è anche possibile ricostruire la situazione progressiva dei Cespiti, relativamente alle gestione del doppio binario e del super-ammortamento.

## Specifiche Tecniche

- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella **\$GD/tmp** del server
- Il file può essere liberamente denominato dall'utente purchè abbia estensione *csv*

La riga d'intestazione deve contenere necessariamente le seguenti colonne:

IMPORT ANAGRAFICHE CESPITI						
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Anno di carico del Cespite	ANNO_CONT	N	4		Formato AAAA	SI
Codice Cespite	CODE_CESP	N	5	2		SI
Descrizione Cespite	DESC_CESP	A				
Stato Cespite	STAT_CESP	A				
Regime Ammortamento	REGM_AMMT	A	1			
Tipo Bene	TIPO_BENE					
Costo Storico	IMPO_CARI	N	11	2		
00	COST_AGGV	N	11	2		

00	IMPO_RIVL	N	11	2		
00	IMPO_SVAL	N	11	2		
00	IMPO_AMMT	N	11	2		
00	AMMO_INDE	N	11	2		
00	IMPO_NOAM	N	11	2		
00	IMPO_VEND	N	11	2		
00	PLUS_MINU	N	11	2		
00	IMPO_RESD	N	11	2		
00	IMPO_INTF	N	11	2		
00	CODE_CONT	N	11	2		
00	DATE_INSR	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_INUS	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_VEND	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	DATE_STAM	N	8		Formato AAAAMMGG	
00	QUAN_CESP					
00	NRQU_AMMT					
00	CATG_FISC					
00	PERC_BASE	N	2	2		
00	PERC_ANTC	N	2	2		
00	PERC_ACCL	N	2	2		
00	PERC_RITD	N	2	2		
00	PERC_INDE	N	2	2		
00	CODE_FILE					
00	CODE_CCRC					
00	CODE_INVE					
00	CODE_MATR					
Super ammortament o	SUPR_AMMT	N	11	2		SI
Ammortamen to fiscale	AMMT_FISC	N	11	2		SI

Imposta anticipata da versare	IMPA_TOVE	N	11	2		SI
Imposta anticipata da recuperare	IMPA_TORC	N	11	2		SI
Data di consegna	DATE_CONS	N	8		Formato GGMMAAAA	
Aliquota fiscale	ALIQ_FISC	N	2	2		SI

## Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Ditta

Impostare la Ditta per la quale importare i Cespiti.

### Esercizio

### Data Operazione

Impostare la data di import.

### Flusso

Impostare il nome del flusso csv da allocare nella cartella \$GD/tmp.

Nella *window* che si attiva in automatico, sono inoltre previsti i seguenti parametri:

### Tipo import

Quest'indicatore permette di scegliere se importare Anagrafiche e Movimenti dei Cespiti (valore **0**), solo Anagrafiche (valore **1**) oppure solo Movimenti (valore **2**).

### Mantieni Codice

Se questo *check-box* è attivo, i Cespiti importati manterranno i Codici originari.

### Incrementa Codice di

È possibile specificare il valore in base al quale incrementare il Codice dei Cespiti importati.



Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali

Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali

A questo punto, il programma provvede ad importare il flusso e a visualizzare in un *data-grid* tutti i Cespiti presenti in esso:

Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti  
Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti

In questa fase è possibile:

- selezionare/deselezionare i Cespiti ai fini dell'import, mediante la *check-box* corrispondente
- eliminare uno o più Cespiti dall'elenco (pulsante )
- modificare i valori delle colonne di ciascun Cespite (pulsante )

In caso di modifica o completamento dei valori di un Cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata:

Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite  
Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite

Sono evidenziati in **rosso** i valori mancanti e/o errati.

### **Il Cespite sarà importato solo se ogni valore risulta congruo.**

In particolare:

- il Conto di Immobilizzazione
- la Categoria Fiscale
- il Centro di Costo
- l'Importo residuo da ammortizzare

In seguito a Convalida, il sistema provvede ad importare i Cespiti selezionati: per ognuno di essi è creata la relativa Anagrafica. Per ciascun Progressivo, inoltre, sono generate le scritture opportune per rilevare:

- il Carico
- il totale del Costo aggiuntivo
- il totale delle Rivalutazioni
- il totale delle Svalutazioni
- il totale dell'Ammortamento ordinario
- il totale dell'Ammortamento non deducibile
- la Quota non ammortizzabile
- l'Importo dell'eventuale vendita totale/parziale
- l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza
- l'eventuale Super ammortamento

Se l'importo del Super ammortamento è valorizzato, sarà generata apposita scrittura solo ai fini della Gestione Cespiti e sarà aggiornata l'[Anagrafica Cespiti](#) relativamente all'indicatore [Super Ammortamento](#) e alla [Consegna](#) (se valorizzata).

Le scritture, valide solo ai fini della Gestione Cespiti, sono generate dipendentemente dai valori delle colonne Ammortamento fiscale ( `AMMT_FISC` ), Imposta anticipata da versare ( `IMPA_TOVE` ) e Imposta anticipata da recuperare ( `IMPA_TORC` ). Inoltre, l'[Anagrafica Cespiti](#) sarà aggiornata relativamente all'indicatore [Doppio binario](#) e [Aliquota fiscale](#).

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:21:08 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 19 dicembre 2025 08:39:39 da Elena Saracino