

1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

Rel. 6.1.3.0



Questa funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da un file in formato *csv*. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura Non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

Modalità Operativa


Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, della **Filiale** e del **Deposito** da movimentare. Nel caso la Ditta Non gestisca le Filiali e/o i Depositi, questi dati Non saranno richiesti.

Nel campo **Data Inventario** è proposto l'01/01 dell'Anno corrente, con possibilità di modifica: la data di generazione dell'Inventario, comunque, Non può essere antecedente alla data d'inizio esercizio o alla stampa del [Giornale Co.Ge.](#), nè successiva alla data odierna.

Il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Articoli acquisiti dal file, contrassegnando con il segno spunta, quelli candidati alla fase di Generazione. L'Utente può comunque decidere di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

La colonna **Errore** serve ad evidenziare gli Articoli per i quali i controlli Non sono andati a buon fine.

Generazione Movimenti Esistenza Iniziale
Generazione Movimenti Esistenza Iniziale



Al termine della selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante di Convalida

Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «;» (*punto e virgola*)

- Deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPINVEN.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. Affianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)	
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	<i>opzionale</i>
Unità di Misura	DESC_UMIS	XX	
Quantità Esistenza Iniziale	QESI_INIZ	9(5)V999	
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)	

Controlli

Il programma controlla, in via preliminare, l'esistenza della Causale di Magazzino [70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive](#) e l'indicazione, nel [Conto Standard 85](#), del Conto a cui intestare i Documenti di Inventario generati in questa fase.

Se il file è presente, per ciascuna riga saranno effettuati appositi controlli, affinché l'Articolo possa essere candidato alla generazione. I controlli sono:

- corretta codifica dell'Articolo in Magazzino
- assenza di Quantità d'Inventario Iniziali
- corrispondenza tra l'Unità di Misura presente nel file e quella indicata nell'Anagrafica dell'Articolo
- indicazione delle Quantità inventariate
- indicazione del Prezzo Unitario di valorizzazione

Gli Articoli che Non passano la fase di verifica, Non saranno candidati alla generazione dell'Inventario. Anche gli Articoli candidati, comunque, potranno essere esclusi dalla Generazione, nel caso l'Utente lo ritenga opportuno.

In considerazione del **limite di 2.000 righe** elaborabili, nel caso gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, sarebbe opportuno generare files diversi. In ogni caso, saranno generati Documenti diversi ogni **900 Articoli** elaborati.

Aggiornato 3 febbraio 2026 14:59:16 da Elena Saracino