1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari

Rel. 6.5.0.0



Questa funzione permette di generare la movimentazione di magazzino, per eseguire ad esempio rettifiche di carichi e/o scarichi (Non rettifiche inventariali), a partire da un file *csv* corrispondente alle specifiche tecniche definite dalla Genesys Software.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- Filiale
- Deposito
- Causale
- Codice Conto

La **Causale** della registrazione, che può essere inserita nel flusso oppure impostata in fase d'accesso alla funzione, deve avere Tipo Documento «D - Altri Movimenti» e Tipo Conto «G - Conto Generale». Il mancato rispetto di queste condizioni determina un errore grave e, conseguentemente, l'impossibilità di elaborare l'intero flusso.
Anche **Filiale** e **Deposito** possono essere inseriti nel file oppure impostati in fase d'accesso alla funzione.

> In tutti i casi, i campi impostati nella videata prevalgono su quelli inseriti nel flusso.

Per quanto concerne il **Conto**, deve trattarsi di un Conto Generale.

Esempio 1: Filiale, Deposito e Causale impostati nella videata di selezione

Generazione Movimenti Vari

Esempio 2: Deposito e Causale assunti dal file

Generazione Movimenti Vari

Al termine dell'import, la movimentazione presente nel flusso è visualizzata in un *data-grid* e proposta in ordine di Fliale, Deposito e Causale, in modo da generare la movimentazione raggruppata in base a queste entità. Nel caso uno stesso Articolo sia ripetuto più volte all'interno del flusso, nell'ambito della stessa Filiale, Deposito e Causale, saranno generati movimenti distinti.

Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPMMGVV.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. A fianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Filiale	CODE_FILE	9(5)	
Codice Deposito	CODE_DEPO	9(3)	
Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)	
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	*opzionale*
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)	
Quantità Movimento	QUAN_MOVM	9(5)V999	
Codice Causale	CODE_CAUS		

Le suddette colonne devono essere tutte presenti, anche se Non valorizzate. Per quanto riguarda il **Prezzo**, può essere assunto quello indicato nel flusso oppure quello previsto dal criterio indicato sulla Causale Magazzino. Se Non è impostato alcun Prezzo, la riga del movimento è segnalata in *giallo* ma il flusso è importato comunque.

Esempio di file IMPMMGVV.csv

CODE_FILE;CODE_DEPO;CODE_AMGK;DESC_AMGK;PREZ_UNIT;QUAN_MOVM;CODE_CAUS
1;10;30100;M.BIANCO BIFETTE DORATE 100PZ;0;6;74
1;10;30200;M.BIANCO 32 FETTE CEREALI GR.315;0;39;74
1;20;30300;M.BIANCO 36 FETTE DORATE GR.315;0;44;74
1;30;30400;M.BIANCO 36 FETTE INTEGRALI GR.315;0;481;74
1;20;30500;M.BIANCO 40 FETTE MALTO GR.315;0;32;74
1;10;30600;M.BIANCO 72 FETTE DORATE GR.630;0;80;84

1;10;30601;M.BIANCO 72 FETTE INTEGRALI GR.630;0;240;84
1;10;30700;M.BIANCO BISCOTTI ABBRACCI 700 GR.;0;1;84

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:27:38 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 febbraio 2026 15:00:43 da Elena Saracino