JB2.3 - Utenti e password

In una frase. La pagina dove chi amministra vede lo stato della password di ogni utente e interviene senza mai leggerla.

Le password da tenere uguali sono due: quella dell'Accesso e quella dell'ERP legacy/COBOL. Questa pagina le cambia sempre insieme. Se una delle due non riesce, anche l'altra torna com'era: nessuno resta a metà.

Dove si trova. Modulo **EE0 Gestione Servizi**, **Impostazioni**, **Utenti e accessi**, **Utenti e password**. Serve il livello Utente avanzato: gli altri leggono «Non hai i permessi per questa funzione.».

Cosa vedi. L'elenco degli utenti, con la ricerca. Per ognuno, lo stato della password:

Stato	Cosa vuol dire
Allineata	Tutto a posto
Mai entrato	Deve ancora fare il primo accesso
Da cambiare	La cambierà lui al prossimo ingresso
Senza deposito	Il sistema non può cambiargli la password da solo
Non allineata	La password è stata cambiata fuori da qui
Bloccato	Disabilitato, o fermo per troppi errori

Cosa puoi fare. Ogni azione chiede conferma e resta scritta nel registro, senza la password.

- **Imposta una password provvisoria.** La genera il sistema e te la mostra una volta sola. L'utente la cambia al primo ingresso.
- **Manda il collegamento di ripristino.** L'utente riceve un'email e sceglie da solo la password nuova.
- **Forza il cambio al prossimo accesso.**
- **Blocca** e **Sblocca.**
- **Rimetti al primo accesso.** Per gli utenti «Senza deposito»: prima si reimposta la password nel gestionale, poi si preme qui.

> **Nota.** Questa pagina non è ancora stata provata dal vivo e non ha schermate. Funziona solo con l'Accesso acceso.

>

Per chi sviluppa.

• Pagina: `frontend/shell/src/pages/utenti-password`, indirizzo `/pages/utenti-password`.
• «Deposito» è la password del gestionale custodita cifrata dal Ponte col COBOL: esiste solo con `SBH_SSO_AUTOLOGIN=true` e dopo un ingresso dell'utente dalle pagine storiche.
• Per le email servono il server di posta delle impostazioni dei flussi e `SBH_PUBLIC_URL`.

Per approfondire.

• Utenti e password: `docs/guide/amministrazione/utenti-e-password/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:56:20 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:34:12 da Genesys Software