JB3.1 - Lettore, base, avanzato, staff

In una frase. I livelli sono quattro, hanno lo stesso nome e lo stesso significato in ogni servizio, e ognuno comprende quelli prima.


Con quattro livelli uguali ovunque non devi imparare un sistema di permessi per ogni programma. Se sai che una persona è «Utente base», sai già cosa può fare nelle stampe, nelle analisi e nell'ERP.

Livello	In breve
Lettore	Consulta e stampa. Non modifica
Utente base	Lavora e personalizza, per sé e per l'azienda
Utente avanzato	Disegna, pubblica e gestisce i ruoli del servizio
Staff	Personale Genesys: tutto, compresi i ruoli di sistema

Come ricevi un livello. Non ti viene assegnato a mano, uno per uno. Tu hai già dei ruoli nel gestionale, per esempio «amministrazione» o «magazzino». Arrivano insieme al tuo accesso. Ogni servizio guarda nella sua tabella che livello dà ciascun ruolo. Se ne hai più di uno, vale il livello più alto.

Dal ruolo al livello: i ruoli del gestionale arrivano con l'accesso, la pagina Ruoli e permessi dice che l
Dal ruolo al livello: i ruoli del gestionale arrivano con l'accesso, la pagina Ruoli e permessi dice che livello danno, il livello decide cosa puoi fare

I quattro livelli esistono anche come ruoli già pronti, uguali in ogni servizio. Chi amministra può darli direttamente a una persona, senza passare da un ruolo del gestionale.



L'elenco dei ruoli di un servizio: i quattro livelli già pronti, ognuno con la sua descrizione. Ambiente di prova

Lo Staff conta solo dove è acceso. Negli ambienti Genesys la gestione staff è accesa e Staff è il livello più alto. Dal cliente è spenta: lì chi ha Staff vale come Utente avanzato, e la pagina lo dice con la nota «Staff vale come Utente avanzato».

Il primo amministratore. Chi ha nel gestionale il ruolo di amministratore entra sempre come Utente avanzato, anche con le tabelle vuote. È lui che configura gli altri.

> **Nota.** I livelli sono provati con l'Accesso spento e il «Ruolo di prova». Con l'Accesso vero acceso sono ancora da provare dal vivo.

> **Per chi sviluppa.**
> • Nomi tecnici: `UTENTE_LETTORE`, `UTENTE_BASE`, `UTENTE_AVANZATO`, `STAFF`.
> • Lo Staff si accende con `RUOLI_STAFF_ABILITATO=true` (di serie è `false`).
> • Il ruolo amministratore è in `RUOLO_AMMINISTRATORE`; se manca vale `SBH_ADMIN_ROLE`, poi `SYSADMN`.
> • Regole in `RegoleRuoli` e `Livello`, file gemelli in `backend/middleware/it_gsba_gpe_next` e `backend/middleware/it_gsba_ade_next`.

> **Per approfondire.**
> • Ruoli e permessi: `docs/guide/amministrazione/ruoli-e-permessi/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:56:20 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:34:15 da Genesys Software