
JH2.1 - Server e connessioni

In una frase. Dalla pagina di avvio scegli a quale server COBOL collegarti e salvi con un nome le connessioni che usi spesso.

La maggior parte delle persone ha un server solo: preme **Connetti** e basta. Chi lavora su più ambienti (per esempio produzione e prova) tiene un elenco con nomi e colori, e non scrive più indirizzi a mano.

1. **Apri la pagina di avvio.** Al centro c'è **Connetti**. Sotto leggi la **Postazione**, cioè il nome con cui il server vede il tuo PC, e il server a cui stai per collegarti.



La pagina di avvio: Connetti, la postazione, il server e le connessioni salvate

2. **Cambia server, se serve.** Un clic sul server apre **Server di connessione**: scrivi server e porta. Vanno bene solo quelli che chi amministra ha ammesso. **Ripristina predefinito** torna al server di partenza.
3. **Salva la connessione. Nuova configurazione** chiede nome, server, porta ed etichette colorate. **Salva questa connessione** salva il server che hai appena scelto.
4. **Ritrovala.** Le etichette diventano filtri sopra l'elenco. La ricerca trova per nome, server o etichetta. Un clic sulla riga ti collega. La matita modifica, il cestino elimina.



Le connessioni salvate, filtrate con l'etichetta «prova»

Ogni connessione può avere un colore e il logo del cliente. Li ritrovi sulla scheda della sessione e in alto, così capisci subito dove stai lavorando: vedi Logo, colore e ordine delle connessioni.

Se apri la pagina da una scheda del browser, sotto **Connetti** una riga propone di installarla come app: vedi SBHweb come app installata.

> **Nota.** Le connessioni salvate stanno nel tuo browser. Su un altro PC le rifai.

> **Nota.** L'icona accanto alla **Postazione** ne copia il nome: serve quando chiedi assistenza.

> **Nota.** Dove il cliente ha un server solo, chi amministra può togliere la scelta: la pagina si collega da sola e non mostra né il server né le connessioni salvate.

> **Per chi sviluppa.** Il server predefinito è `SBH_HOST` e `SBH_PORT` del Ponte col COBOL. L'accesso unico è `SBH_ACCESS_ONLY=true`. L'elenco dei server ammessi è spiegato in Server ammessi.

> **Per approfondire.**
> • SBH — accesso e novita': `docs/guide/moduli/sbh-accesso-e-novita/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:50 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:23:13 da Genesys Software