JH2.2 - Accesso e sessione

In una frase. Entri con l'utente del gestionale, lavori, e alla fine esci con **Esci**: è l'unico modo che libera subito il posto sul server.


Una sessione è il tuo collegamento al programma COBOL. Il server ne accetta un numero limitato. Per questo conta come esci: una sessione lasciata aperta tiene occupato un posto.

1. **Premi Connetti.** Il server risponde con la sua richiesta di accesso.
2. **Scrivi utente e password.** Sono quelli del gestionale storico, al massimo 12 caratteri. L'occhio mostra la password mentre la scrivi. La casella **Richiedi il cambio della password** chiede al server di cambiarla subito: vedi Cambiare la password.




La richiesta di accesso del server

3. **Aspetta il menu.** La prima volta la pagina scarica i menu di tutti i moduli: servono alcuni minuti. Poi restano nel browser e l'ingresso dura pochi secondi.



Dopo l'accesso: a sinistra il menu del modulo, al centro il benvenuto

4. **Esci dal menu.** Il pulsante di uscita è in basso a destra. La pagina chiede conferma con **Chiudere la sessione?**. Il server chiude i suoi programmi e libera la connessione.



La conferma prima di chiudere la sessione

> **Attenzione.** Dentro una funzione il pulsante di uscita è spento. Prima torna al menu con il tasto Esci della funzione. Uscire a metà troncherebbe il programma e il lavoro non confermato andrebbe perso.

> **Nota.** Se qualcosa non torna, apri **Opzioni**, poi **Sessione**, poi **Informazioni sulla sessione**: dice chi è collegato, a quale server e con quale versione. Vedi Chiedere assistenza.

> **Nota.** L'occhio della password si usa anche da tastiera: Tab fino all'occhio, poi Invio o Spazio. **Entra** resta spento finché utente e password sono vuoti.

Nota. L'uscita è ordinata anche dalla richiesta di accesso: se chiudi la scheda prima di entrare, la pagina dice comunque al server che te ne vai.

Per chi sviluppa.
• L'accesso qui è quello del server COBOL, non quello dell'app web. L'accesso unico anche per le pagine storiche esiste ma è spento di serie (`SBH_SSO_MODE`): è ancora da accendere installazione per installazione.
• La finestra di accesso è in `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-login`.

Per approfondire.
• SBH — avvio della sessione, login, schede, rientro e uscita: `docs/guide/moduli/sbh-avvio-e-sessioni/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:50 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:23:16 da Genesys Software