
JH5.1 - Le uscite di stampa

In una frase. L'uscita è dove va a finire la stampa di una funzione: una stampante, un file, lo schermo, oppure il PDF impaginato da GPEnext.


Le stampanti e i formati sono quelli che il gestionale ha sempre avuto. In più c'è un'uscita nuova, `GPE_NEXT_PDF`: la stampa storica esce come un documento curato, con il modello che l'azienda si è disegnata.

1. **Scegli l'uscita nel pannello di avvio.** Al punto **3 Uscita** ci sono i formati che la funzione ammette, per esempio **Testo**, **Laser**, **PDF**, **XML**. Sotto, l'elenco delle stampanti di quel formato. Quella proposta è segnata **PREDEFINITA**.
2. **Per il PDF impaginato scegli `GPE_NEXT_PDF`.** Non c'è una stampante da scegliere: il documento si apre a video. La scelta vale solo per quel lancio: la volta dopo va rifatta.



Il pannello di avvio con l'uscita GPE_NEXT_PDF scelta

3. **Avvia e lancia la stampa come sempre.** In basso compare l'avviso che il PDF è in lavorazione.
4. **Leggi il PDF.** Si apre nel visualizzatore. Una riga sopra il documento dice con quale modello è stato fatto.



Il PDF impaginato da GPEnext, aperto nel visualizzatore

Dove finisce una stampa, secondo l'uscita:

Uscita	Dove la trovi

una stampante del server	sulla carta, come sempre
un'uscita a video o su file	nel pannello **Documenti** della sessione
`GPE_NEXT_PDF`	nel visualizzatore, come PDF impaginato

Se manca il modello non si perde niente: resta a video la stampa com'è arrivata, e un messaggio dice che il modello non c'è ancora. Vedi Il modello del PDF: sceglierlo, cambiarlo, crearlo.

Il PDF si ottiene anche dopo, o arriva da solo per le stampe già preparate per GPEnext: vedi Il PDF di GPEnext: tre strade.

Se la funzione era partita con una stampante «da stampare» e sul PC c'è SBH Helper, anche il PDF esce direttamente dalla stampante, senza anteprima.

> **Nota.** `GPE_NEXT_PDF` c'è solo dentro l'applicazione completa, su ogni funzione. È spenta se GPEnext non risponde o se il tuo ruolo non permette di stampare: il suggerimento dice perché.

> **Nota.** Per i formati che il browser non mostra vedi Documenti Word, RTF ed Excel. Se qualcosa non torna: Se la stampa non esce.

> **Nota.** Qui c'è solo come ci arrivi dal legacy. Per modelli e designer vedi Da SBHweb con l'uscita GPE_NEXT_PDF (libro «JK - GPEnext», pagina «JK2.2 - Da SBHweb con l'uscita GPE_NEXT_PDF»).

> **Per chi sviluppa.** Il programma stampa in XML su una stampante del server di tipo X. La pagina manda quell'XML a GPEnext passando dal Gateway. Il modello si cerca per nome della stampa (programma e sequenza). Dettagli in `docs/sbh-web/GPE-NEXT-PDF.md`.

> **Per approfondire.**
> • Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`
> • Stampare in PDF con GPE-NEXT dalla sessione SBH: `docs/guide/moduli/sbh-stampa-gpe-next/README.md`

Revisione #3
Creato 17 novembre 2026 07:57:51 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 18 novembre 2026 06:52:13 da Genesys Software