JH6.4 - Loghi delle ditte nelle stampe

In una frase. Chi amministra carica il logo di ogni ditta, e le stampe a video lo mostrano al posto giusto.

Le stampe impaginate del gestionale portano in testa il logo della ditta. Il vecchio programma lo leggeva da una cartella del PC. Una pagina del browser non può: il logo glielo consegna il Ponte col COBOL, e qualcuno deve averglielo dato.

1. **Apri la finestra. Opzioni**, scheda **Avanzate**, voce **Stampe › Loghi delle ditte**. C'è solo per chi ha il ruolo di amministratore sul server del gestionale.
2. **Scegli il server.** Di partenza è quello della sessione. Puoi scegliere gli altri server del Ponte.
3. **Guarda l'elenco.** Le ditte che hanno un logo, con anteprima, tipo, dimensione e data.
4. **Carica o sostituisci.**

Comando	Cosa fa
Aggiungi ditta	chiede il numero della ditta, poi il file
Carica logo… o **Sostituisci…**	scegli il file e ne vedi l'anteprima
Salva	manda il logo al Ponte
il cestino	toglie il logo, dopo la conferma

Da quel momento, quando una stampa chiede il logo di quella ditta, riceve quello caricato.

Cosa succede se il logo manca

La stampa cerca nell'ordine: il logo caricato qui, poi quello nella cartella condivisa del server, se il Ponte la raggiunge. Se non trova niente si vede lo stesso, senza logo, con l'avviso «Layout incompleto».

Con GPEnext acceso

Dentro l'applicazione completa, con GPEnext in funzione, sotto la spiegazione leggi che i loghi sono gestiti dal centro ditte di GPEnext. Sono gli stessi per ogni server e gli stessi dei PDF impaginati: si caricano una volta sola. Se GPEnext non risponde la finestra lo dice in rosso e non salva.

Nota. Il file può essere PNG, JPEG o GIF, al massimo 2 MB. Un file SVG o troppo grande viene rifiutato con un messaggio, senza salvare niente.

Nota. Fogli di stile e fogli di impaginazione delle stampe il Ponte li ha già con sé: le stampe hanno il loro aspetto anche quando non raggiunge la cartella condivisa.

Nota. Il logo della ditta nelle stampe non è il logo della connessione: quello lo sceglie ogni utente per riconoscere il server. Vedi Logo, colore e ordine delle connessioni.

Per chi sviluppa. La finestra è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-spm-logos`. Con GPEnext i loghi passano dal Gateway con l'identità dell'utente: `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-spm-logos.service.ts`.

Per approfondire.
• Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 09:23:02 da Genesys Software
Aggiornato 17 novembre 2026 09:24:19 da Genesys Software