
JK5.1 - Il centro ditte

In una frase. Il centro ditte è la pagina di GPEnext dove ogni ditta ha il suo codice, il suo logo e i dati che finiscono sui documenti.


Se l'azienda ha più ditte, ognuna vuole la sua intestazione. Qui la prepari una volta: da quel momento ogni documento prende da solo il logo e la ragione sociale della ditta per cui è stampato.

Sulla pagina il titolo è **Le mie aziende**: «azienda» e «ditta» qui sono la stessa cosa.

1. **Apri la pagina.** Ogni scheda è una ditta: vedi il logo, il nome e il codice che ha nel gestionale. Se non c'è ancora nessuna ditta, la pagina lo dice e propone **Aggiungi la prima azienda**.



   «Le mie aziende» con una ditta di prova, il suo logo e il menu dei tre puntini aperto. Ditta di prova con logo finto
2. **Aggiungi una ditta.** Premi **Aggiungi azienda**. Se il gestionale ha già mandato documenti, la finestra propone i codici che ha trovato: scegli quello giusto. Se non ne ha mandati, o il codice manca, scrivilo tu in **Codice azienda nel gestionale**. Dai un nome che riconosci e premi **Crea**.
3. **Carica il logo.** Sulla scheda premi **Carica logo**, trascina l'immagine o sceglila e conferma con **Carica**. Vanno bene PNG, JPG e SVG, fino a 5 MB. Da lì in poi il pulsante si chiama **Cambia logo**.
4. **Compila i dati per le stampe.** Dal menu dei tre puntini scegli **Dati dell'azienda sulle stampe**: ragione sociale, sedi, partita IVA, telefono. In fondo alla finestra vedi come compariranno nell'intestazione. I campi lasciati vuoti non vengono stampati.



«Dati dell'azienda sulle stampe»: in fondo l'anteprima dell'intestazione. Dati di prova

5. **Rinomina o disattiva. Rinomina** è sulla scheda, **Disattiva** nel menu dei tre puntini. Una ditta disattivata non viene più usata nelle stampe.

> **Attenzione.** Il codice deve essere uguale, carattere per carattere, a quello che il gestionale scrive nei documenti. È da lì che GPEnext capisce quale logo usare.

> **Nota.** La pagina la apre chi ha il livello Utente avanzato.

Per chi sviluppa.

• La pagina è all'indirizzo `/gpe/ditte`. Il codice è in `frontend/gpe-next/src/studio/client/pages/ditte-settings`.

• Da qui si scarica anche il file `custom_tag.xml`, con i dati delle ditte per le stampe che restano all'ERP legacy/COBOL.

• Ditte e loghi stanno nell'archivio Modelli di stampa.

Per approfondire.

• Gestire le tue aziende: logo e dati aziendali: `docs/guide/gpe-next/cliente/08-le-mie-aziende.md`

• Le aziende (ditte) di un cliente: `docs/guide/gpe-next/admin/03-aziende-del-cliente.md`

Revisione #4
Creato 17 novembre 2026 08:01:04 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 18 novembre 2026 16:36:42 da Genesys Software