
JK5.2 - Loghi nelle stampe

In una frase. Il logo si carica una volta nel centro ditte e arriva da solo su tutti i documenti: quelli nuovi e le stampe del gestionale storico.

Prima il logo era un file in una cartella di ogni server: cambiarlo voleva dire copiarlo dappertutto. Adesso sta in un posto solo e lo cambia chi ha il permesso, dal browser.



Il logo sta nel centro ditte: lo usano i documenti nuovi e le stampe storiche

Nei modelli nuovi

Un modello nato da una tabella, da un form o da una schermata ha già il logo e la ragione sociale nell'intestazione. Se nel centro ditte c'è una sola ditta, usa quella; altrimenti usa l'azienda dell'installazione.

L'intestazione di un documento nato da una tabella: logo, ragione sociale, titolo e data di stampa. D

L'intestazione di un documento nato da una tabella: logo, ragione sociale, titolo e data di stampa. Documento di prova con dati finti

In un modello qualsiasi

Nel designer aggiungi un elemento **Immagine** e, nelle sue proprietà, scegli come origine **Logo ditta**. A ogni stampa l'immagine diventa il logo della ditta del documento. Per un'immagine fissa, uguale per tutti, scegli invece un file dalla galleria immagini.

Nelle stampe di SBHweb

In SBHweb la finestra **Stampe › Loghi delle ditte** (sotto **Opzioni › Avanzate**) mostra il logo di ogni ditta. Quando GPEnext è acceso, in alto compare la riga «Loghi gestiti dal centro ditte»: i loghi sono quelli del centro, uguali per ogni server. Da lì si possono anche caricare e togliere.

> **Attenzione.**
> • Il posto per il logo c'è se la ditta ha già un logo quando il modello nasce. Se lo carichi dopo, l'immagine «Logo ditta» si aggiunge dal designer.
> • La finestra dei loghi in SBHweb è per gli amministratori del gestionale storico. Per cambiare un logo serve anche il livello Utente base.
> • Se il centro ditte non risponde, la finestra lo dice e non mostra altri loghi al suo posto.

> **Per chi sviluppa.** SBHweb legge e scrive i loghi passando dal Gateway, con l'accesso dell'utente. Senza GPEnext i loghi restano nei file del Ponte col COBOL, uno per server. Il codice è in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-spm-logos.service.ts`.

> **Per approfondire.**
> • Usare la galleria immagini: `docs/guide/gpe-next/cliente/09-galleria-immagini.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 08:01:04 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:23 da Genesys Software