

1. La griglia: righe che arrivano dal COBOL

La griglia sotto la maschera non la disegna il client: le righe le crea il programma COBOL con `INIT-MASK` + `PUT-SCREEN` (maschera `20000DTB2-200`), e il client le mostra con la griglia standard dell'ERP, RevoGrid. Le prime tre colonne (Cod., la matita, Descrizione) restano ferme quando si scorre a destra: sono le 24 rate (TC, GG dec, % Rata) a far scorrere la griglia.

27.09.26 20:43

Condizioni pagamento

Codice pagamento

Decorrenza pagamento

Data decorrenza pagamento

Tipo frazionamento IVA

Codice addebito spese

Importo minimo TR/RB

Importi espressi in

Pagamento alternativo

Tipo carta

GGdec % Rata

Tipo carta

GGdec % Rata

Tipo carta

GGdec % Rata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Convalida

#	COD.	DESCRIZIONE	DECPAG	DATADECPAG	CODADDSPESE	IMPMIN	VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	GG DEC_2	% RATA 2	TC_3	GG DEC_3	% RATA 3	TC_4	GG DEC_4	% RATA 4
1	1	CONTANTI	0	0	1	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.	0	0	0	0	EUR	0		OP	10	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
3	3	BANCO DI ROMA 1	0	0	0	0	EUR	0		OP	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI	0	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5	5	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
6	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
7	14	CONTRASSEGNO V.F.	0	0	0	0	EUR	0		CS	10	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
8	15	C/C POSTALE	0	0	0	0	EUR	0		OP	1	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
9	100	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
10	101	BONIFICO BANCARIO F.M.	1	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
11	103	R.D. 30 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	30	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
12	104	R.D. 45 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	45	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
13	106	R.D. 60 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	60	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
14	107	NON RITROVATA NEW	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
15	109	R.D. 90 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	90	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00

- ✓ Verifica: la griglia mostra le condizioni mandate dal COBOL (codice e descrizione in ogni riga).
- ✓ Verifica: le intestazioni sono i titoli della maschera (Cod., Descrizione, TC_1, % Rata 1).