


1.3.10 - Ubicazioni



EE101.310

Per «Ubicazione» s'intende lo spazio fisico del magazzino disponibile per l'allocazione della merce. Dall'Anagrafica Ubicazione inoltre, è accessibile anche la funzione d'Inquiry cliccando sul

corrispondente *drill-down*



Anagrafica Ubicazione

Tipo Ubicazione

Identifica il Tipo di Ubicazione della merce e può assumere i seguenti valori:

- 1** = Prelievo
- 2** = Riserva 1° livello
- 3** = Riserva 2° livello
- 4** = Riserva 3° livello
- 5** = Riserva 4° livello

Affinché l'Articolo risulti attivo ai fini della Gestione Ordini, è indispensabile che vi sia per esso almeno una Ubicazione di Tipo **1 - Prelievo**.

Corsia

Digitando il numero della Corsia seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare le diverse Ubicazioni a partire dalla Corsia selezionata.

Campata

Digitando il numero della Campata seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare le diverse Ubicazioni a partire dalla Corsia e Campata selezionate.

Piano

Identifica il Piano all'interno della Campata selezionata.

Articolo

Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

F6 a per Descrizione

F8 a per Codice.

Scorta Minima - Scorta Massima

Impostare rispettivamente, la quantità di Scorta Minima e Massima di cui disporre in magazzino, esprimendola nell'unità di misura base del prodotto.

Data Ingresso

Indica la data in cui è stata posta la merce in quella Ubicazione.

Data Scadenza

Indica la data in cui la merce sarà spostata dall'Ubicazione.

Data Stagionatura

A seconda della tipologia di prodotto, specifica la data di produzione o imbottigliamento.

Locazione

Cella Frigo

Per gli Articoli soggetti a conservazione in cella frigorifera, fleggare la presente *check-box*.

Tipo

Specifica il Tipo di Locazione.

Se l'Ubicazione è di Tipo **1 - Prelievo** può assumere i seguenti valori:

1 = Bay

2 = Slot

3 = Livelli

4 = Ripiani.

Se il Tipo Ubicazione è maggiore di **1 (Riserva)** può assumere il valore **9 - Catasta**.

Numero Pallets

L'impostazione del Numero Pallets è ammessa nei seguenti casi:

- per i Picking di tipo «Bay» o «Slot»
- per le Riserve di tipo «Catasta»
- per gli Articoli di tipo «Pallets Sovrapposti».

Allocazioni in Riserva

Per il prodotto contenuto nel Picking, indica in quale livello di riserva sarà allocato in fase di Entrata Merce e può assumere i seguenti valori:

0 = Normale

1 = Prelievo

2 = 1° Livello Riserva

- 3** = 3° Livello Riserva
- 4** = 4° Livello Riserva
- 5** = 4° Livello Riserva.

Altezza

Esprimere in cm l'Altezza della Locazione: questo valore permette di conoscere lo spazio fisico disponibile e inserire opportunamente i pallets, in base alla dimensione specificata.

Distanza Ingresso - Uscita

Esprimere in mt la distanza della Locazione dalla via di ingresso e di uscita.

Dati del pallet

I dati del Pallet sono aggiornati in automatico in fase di Entrata Merce.

Numero Strati

Indicare il numero massimo di strati che compongono ogni singola pedana.

Pezzi per collo


Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un collo o di una confezione.

Flags di stato

Pallet

Indica lo stato del Pallet e sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Pre-Allocazione
 - 2** = Allocazione
 - 3** = Pre-Abbassamento Ordini Clienti
 - 4** = Pre-Abbassamento a Richiesta
 - 5** = Spostamento
 - 9** = Prelievo
 - 80** = Indisponibile
 - 90** = Bloccato per verifiche
 - 98** = Provvisorio per cancellazione.
- 

In caso di Pallet Indisponibile (valore **80**) o Bloccato (valore **90**), non sarà possibile movimentarlo fino al momento dell'eventuale sblocco dello stesso.

Locazione

Indica lo stato della Locazione e sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = Disponibile
- 1** = Pre-Allocata
- 2** = Occupata
- 8** = Indisponibile
- 9** = Bloccata
- 98** = Provvisoria per cancellazione.

Nelle Allocazioni che risultano Indisponibili (valore **8**) o Bloccate (valore **9**), non è possibile allocare alcun pallet fino al momento dell'eventuale sblocco.

Convalida

L'impostazione del tasto **F4** in corrispondenza di questo campo attiva la generazione automatica di nuove Locazioni. In particolare, il numero delle Locazioni generate dipende dal tipo impostato:

- se «Slot» a si generano 3 Locazioni
- se «2 Livelli» a si generano 6 Locazioni
- se «3 Livelli» a si generano 15 Locazioni.

È opportuno precisare, che la generazione automatica di nuove Locazioni è prevista solo se si accede in Inserimento.


Dettaglio contabile pallet

Con riferimento ai Pallet, questa sezione fornisce le seguenti informazioni:

- Numero Pallet
- Stato
- Data di Ingresso - Scadenza e Stagionatura
- Esistenza - Impegnato e Disponibilità (quest'ultimo valore deriva dalla somma algebrica tra Esistenza e Impegnato)
- Conto prenotato.

Anagrafica Articoli: Ubicazioni

Anagrafica Articoli: Ubicazioni.



Cliccando sul *drill-down* posto in corrispondenza di ciascuna Riga inoltre, è possibile conoscere analiticamente informazioni relative alla Contabile del Pallet selezionato:

Ubicazioni: Contabile Pallet

Ubicazioni: Contabile Pallet.

Revisione #6

Creato 30 giugno 2018 16:18:28 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 30 marzo 2026 10:15:56 da Elena Saracino