

# 2.3.1.20 - Inquiry Missioni RMH

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette di generare, interrogare e mantenere le missioni RMH.

Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione

Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

## Modulo

Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.

Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:

E25 = Ciclo Passivo

E27 = Ciclo Attivo

E28 = Magazzino

B31 = Gestione Ce. Di.

## Gruppo funzione

Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.

Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:

E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce

E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere

E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna

E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi

E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari

Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato. Lasciare a *spazio* per includerle tutte.

## Codice funzione

Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.

Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.

## Deposito

Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure cercarlo con il tasto **F8**.

Lasciare a **0** (*zero*) per includerli tutti.

### **Client SBH**

Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.

Lasciare a **0** (*zero*) per includerli tutti.

### **Identificativo DSP**

Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

Lasciare a *spazio* per includerli tutti.

### **Utente DSP**

Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Utente.

### **Area operativa**

Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.

Utilizzando il carattere speciale «%», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».

Lasciare a **00000** per non indicare alcuna Area operativa.

### **Priorità**

Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

Lasciare a *spazio* per Non indicare alcuna Priorità.

### **Stato**

Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = inserita
- 1** = sospesa
- 2** = da affidare
- 4** = inviata
- 5** = affidata

- 7** = esecuzione parziale
- 9** = conclusa
- a** = attiva (comprende tutti gli Stati da **0** a **7**)
- A** = da DSPm
- C** = concl. DSPm
- D** = annullata
- E** = errata
- X** = invalidata

Impostare a *spazio* per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.

### Identificativo di riferimento


Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.


Lasciare a **0** (*zero*) per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.

### Data - Ora

Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.

## Parametri Filtro



Quando il cursore è posizionato sul campo **Convalida**, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Inquiry Missioni RMH: window Parametri Filtro  
Inquiry Missioni RMH: *window* Parametri Filtro

### Cliente/Fornitore


Sono attivi i seguenti tasti funzionali:

- F6** - ricerca per Denominazione
- F8** - ricerca per Codice

### Numero - Data Documento

### Numero - Data Ordine

Il pulsante



Non è attivo nel modulo Magazzino.

Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco delle missioni RMH:

Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*

Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:

- Codice funzione
- Identificativo di riferimento della missione
- Data e Ora di generazione
- Data e Ora in cui è stata affidata la missione
- Data e Ora in cui è stata ricevuta l'ultima risposta della missione
- Data e Ora in cui sarà eseguita la missione
- Tempo trascorso dalla fase di affidamento della missione a quella di ricevimento della risposta
- Colli da allestire o da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Colli allestiti o abbassati inviati dalle risposte (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Priorità della missione
- Stato della missione
- Client SBH che ha generato la risposta
- Identificativo del dispositivo remoto a cui è stata assegnata la missione
- Utente del dispositivo remoto a cui è stata affidata la missione
- Area operativa della missione
- Stampante associata alla missione
- Parametri aggiuntivi della missione


Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel *data-grid* saranno visualizzate anche le seguenti colonne:

- Codice e denominazione Fornitore
- Numero e Data del Documento di Entrata Merci
- Numero e Data Ordine

Altri pulsanti attivi sono:




- per scorrere tutte le missioni fino alla fine




- per ripetere ciclicamente l'inquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati

---

## Dettaglio Missione




In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.


Inquiry Missioni RMH: window di dettaglio

Inquiry Missioni RMH: *window* di dettaglio

---

## Modifica Stato Missione



Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.

Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato **E**, vale a dire «concluse con errore».


Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione

Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione

Qualora si scelga di portare lo Stato della missione a **2** (*da affidare*), sarà anche possibile modificare l'unità dell'Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l'ora in cui eseguire l'assegnazione.

Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi ([Gruppo](#)

[funzione E28DABBS0](#)), sono attivi anche i pulsanti  e .

Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare le missioni in un *data-grid*, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.


Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli da abbassare e relative quantità

Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:

- Stato della missione
- Articolo da abbassare/trasferire
- Formato dell'Articolo
- Block & tier dell'Articolo richiesto nella missione
- Pedane e Colli da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Pedane e Colli abbassati, in base alle risposte ricevute (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte

Anche in questa *window* sono attivi i seguenti pulsanti:




per visualizzare il [dettaglio](#) della missione




per modificare lo [Stato](#) della missione

---

## Generazione Nuova Missione



Cliccando sul pulsante  invece, è possibile generare una nuova Missione di Abbassamento e Non di trasferimento tra Depositi.

Questa funzionalità è attiva solo se, in fase di accesso alla funzione, risulta impostato il [Deposito](#), perchè le missioni da generare si riferiranno proprio a questo.

Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione

Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione

In questa *window* è possibile specificare:

- l'Articolo da abbassare
- il numero degli Strati per ciascuna Pedana, se diverso da quello impostato sull'Articolo
- il numero delle Pedane da abbassare
- lo Stato da attribuire alla missione che s'intende generare.

Qualora si scelga lo Stato **2** (*da affidare*), sarà anche possibile indicare l'unità dell'Area operativa, il Dispositivo remoto a cui assegnare la missione, la data e l'ora in cui eseguirla.

---

Revisione #8

Creato 30 giugno 2018 16:22:57 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 15:39:47 da Elena Saracino