


1.6 - Pianificazione Produzione

- [1.6.1 - Pianificazione Produzione: 1. Genera Plafond](#)
- [1.6.10 - Pianificazione Produzione: 10. Manutenzione & Assestamento](#)
- [1.6.10.1 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 1. Trasferimento Plafond](#)
- [1.6.10.6 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 6. Ricalcola Ordinato Plafond](#)
- [1.6.10.8 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 8. Elimina Plafond](#)
- [1.6.2 - Pianificazione Produzione: 2. Modifica Plafond](#)
- [1.6.7 - Pianificazione Produzione: 7. Inquiry Plafond](#)

1.6.1 - Pianificazione

Produzione: 1. Genera Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione provvede a **generare il Plafond**, relativamente al Periodo indicato dall'Utente.

La Gestione del Plafond richiede che:

- sia stato *preventivamente* generato il [Calendario](#) (dal Modulo Magazzino), relativamente al Periodo per il quale s'intende generare il Plafond (si consiglia di eseguire la generazione del Calendario *una sola volta* per tutto l'Anno in corso)
- sulla Ditta sia previsto il **Controllo Plafond** ([check-box](#) attivo nei Parametri Funzionali Ditta)
- siano state *preventivamente* valorizzate le tabelle procedurali [CPG-Produzione Giornaliera-Capienza](#) e [DPG-Produzione Giornaliera-Distribuzione](#)

Modalità Operativa

Nei campi **Periodo dal... al** l'Utente deve impostare l'intervallo temporale, per il quale eseguire la generazione del Plafond: il programma propone in automatico la data attuale, con possibilità di modifica.

Impostato il Periodo, si ottiene una videata di questo tipo:

20.04.26 09:36 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Generazione plafond Inscr

Filiale Sede

Periodo dal 20.04.2026 al 31.12.2026

Grup.	Descrizione	Ult. Gen.	UM	Qtà Capienza
10	ARREDAMENTO CASA	05.12.2013	PZ	1.600,000
20	ARREDAMENTO UFFICIO	05.12.2013	PZ	450,000
30	ARREDAMENTO BAGNO	05.12.2013	PZ	400,000
40	FERRAMENTA	05.12.2013	PZ	800,000
50	MATERIALE ELETTRICO	05.12.2013	PZ	650,000
60	TAPPEZZERIA E TENDAGGI	05.12.2013	PZ	410,000
70	GIARDINAGGIO	05.12.2013	PZ	480,000


Grup.	S.gr	Descrizione	UM	% Cap.	Qtà Capienza
30	40	SPECCHI	PZ	40,00	160,000
40	10	TRAPANI	PZ	25,00	200,000
40	20	RUBINETTERIA	PZ	30,00	240,000
40	30	SMERIGLIATRICI	PZ	35,00	280,000
40	40	SEGHE	PZ	10,00	80,000
50	10	PRESE MULTIPLE	PZ	25,00	163,000
50	20	ANTENNISTICA	PZ	45,00	292,000
50	30	ILLUMINAZIONE	PZ	30,00	195,000
60	10	TENDE DAARREDAMENTO	PZ	40,00	164,000
60	20	TENDE DA GIARDINO	PZ	30,00	123,000
60	30	TENDE DA UFFICIO	PZ	20,00	82,000
60	40	TAPPEZZERIA	PZ	10,00	41,000
70	10	TAGLIA-ERBA	PZ	20,00	96,000
70	20	GAZEBO	PZ	25,00	120,000
70	30	SISTEMI DI IRRIGAZIONE	PZ	25,00	120,000
70	40	TAVOLI E SEDIE	PZ	30,00	144,000

Grup.	S.gr	Descrizione	Canale	Descrizione	UM	% Cap.	Qtà Capienza
70	20	GAZEBO	4	NEGOZIO	PZ	10,00	12,000
70	30	SISTEMI DI IRRIGAZIONE	1	GRANDE DISTRIBUZIONE	PZ	40,00	48,000
70	30	SISTEMI DI IRRIGAZIONE	2	CENTRO COMMERCIALE	PZ	30,00	36,000
70	30	SISTEMI DI IRRIGAZIONE	3	CENTRO DISTRIBUZIONE	PZ	20,00	24,000
70	30	SISTEMI DI IRRIGAZIONE	4	NEGOZIO	PZ	10,00	12,000
70	40	TAVOLI E SEDIE	1	GRANDE DISTRIBUZIONE	PZ	30,00	43,000
70	40	TAVOLI E SEDIE	2	CENTRO COMMERCIALE	PZ	30,00	43,000
70	40	TAVOLI E SEDIE	3	CENTRO DISTRIBUZIONE	PZ	30,00	43,000
70	40	TAVOLI E SEDIE	4	NEGOZIO	PZ	10,00	15,000

Generazione Plafond

Il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, i **Gruppi** degli Articoli interessati alla funzione e, per ciascuno di essi, è fornita la data di **Ultima Generazione** e la **Quantità** per la quale generare il Plafond.


Le **Quantità** visualizzate corrispondono a quelle impostate nelle tabelle procedurali **CPG** (per i Gruppi) e **DPG** (per i Gruppi e Sottogruppi).




Cliccando sul pulsante  corrispondente ad uno specifico **Gruppo**, si ottiene:

- nel *data-grid* in alto a destra, il dettaglio dei relativi **Sottogruppi** con la % e la **Quantità Capienza**
- nel *data-grid* in basso, invece, il dettaglio dei **Sottogruppi** e dei **Canali di distribuzione**, relazionati al Gruppo richiesto, con visualizzazione della % e della **Quantità Capienza**

Analogamente, per visualizzare il dettaglio di uno specifico **Sottogruppo**, quindi l'elenco dei Canali

di distribuzione ad esso collegati, è sufficiente cliccare sul pulsante  corrispondente al Sottogruppo d'interesse (nel *data-grid* in alto a destra).


Infine, cliccando sul pulsante



corrispondente ad uno specifico **Gruppo, Sottogruppo** o **Canale di distribuzione**, è possibile modificare la **Capienza produttiva** dell'elemento selezionato.

1.6.10 - Pianificazione

Produzione: 10. Manutenzione & Assestamento



1.6.10.1 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 1. Trasferimento Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione permette di trasferire il Plafond tra diversi Sottogruppi o Canali di distribuzione, relativamente alla data impostata dall'Utente.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Data

Indicare la Data del Plafond. Il programma controlla che il valore impostato nel campo **GG Limite per trasferimento capienza**, nella tabella procedurale [CPG-ProduzioneGiornaliera-Capienza](#).

Settore


Indicare il Settore degli Articoli su cui operare.


A questo punto, il programma visualizza il Plafond della giornata richiesta:


Trasferimento Plafond

Trasferimento Plafond

Oltre alla % e alla Quantità della Capienza del Plafond, è visualizzata anche la Quantità già ordinata.




Cliccando sul pulsante  corrispondente ad un determinato Gruppo o Sottogruppo, l'Utente potrà visualizzare il dettaglio del solo elemento selezionato; mentre cliccando sul pulsante



, sarà possibile **modificare la Capienza produttiva** di un determinato Settore, Sottogruppo o Canale di distribuzione.

1.6.10.6 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 6. Ricalcola Ordinato Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione permette di **ricalcolare le Quantità ordinate**, utili ai fini del controllo sulla Capienza del Plafond.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, l'Utente deve impostare i seguenti campi:

Periodo dal... al

Indicare il Periodo per il quale ricalcolare l'Ordinato per il Plafond.

Ordini dal

Indicare la data d'inizio degli Ordini da controllare.


Attenzione! I tempi di elaborazione potrebbero essere lunghi.

20.04.26 10:00	Ricalcola ordinato per plafond		Elab.
Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	
Filiale	1	Sede	
Periodo dal	20.04.2026	al	20.04.2026
Ordini dal	22.10.2025		
			Convalida <input type="checkbox"/>

Ricalcola Ordinato per Plafond

1.6.10.8 - Pianificazione Produzione - Manutenzione e Assestamento: 8. Elimina Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione permette di **cancellare il Plafond** precedentemente generato.

All'Utente è richiesto solo d'impostare il Periodo per il quale eseguire la cancellazione: il programma controllerà che, per tutte le date comprese nel Periodo indicato, Non risultino Quantità ordinate. Infatti, se per una o più Date risultano già Quantità ordinate, Non sarà possibile procedere all'eliminazione del Plafond.

20.04.26 10:01	Elimina plafond		Delet
Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	
Filiale	1	Sede	
Periodo dal	20.04.2026	al	20.04.2026
			Convalida

Elimina Plafond

1.6.2 - Pianificazione

Produzione: 2. Modifica Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione permette di modificare il Plafond, relativo ad un certo periodo di tempo.


Modalità Operativa

Nei campi **Periodo dal... al** l'Utente deve impostare l'intervallo temporale per il quale modificare il Plafond, generato precedentemente dall'[apposita funzione](#).


Attenzione! La Modifica del Plafond è consentita solo se la **Capienza produttiva risulta omogenea**, in tutti i giorni del periodo impostato. In caso contrario, invece, il programma fornisce apposita segnalazione e Non consente di procedere.

Impostato il Periodo, si ottiene una videata di questo tipo:


Modifica Plafond
Modifica Plafond




Analogamente a quanto previsto in fase di [Generazione](#), cliccando sul pulsante corrispondente ad un determinato **Gruppo** o **Sottogruppo**, si ottiene il dettaglio del solo elemento selezionato.



Cliccando sul pulsante corrispondente ad uno specifico **Gruppo**, **Sottogruppo** o **Canale di distribuzione**, è possibile modificarne la **Capienza produttiva**.



L'icona, posta in corrispondenza di un determinato **Sottogruppo** o **Canale di distribuzione**, serve a segnalare che, per quell'elemento, la Capienza produttiva Non è omogenea in tutti i giorni del Periodo impostato. Cliccando sull'icona



si ottiene l'elenco dei giorni in cui la Capienza risulta non omogenea e, in questo caso, per procedere con la Manutenzione, occorre intervenire sui giorni segnalati in modo da uniformare la Quantità, oppure lavorare su periodi più ristretti, limitando l'intervallo temporale ai giorni in cui la Capienza produttiva è omogenea.

1.6.7 - Pianificazione

Produzione: 7. Inquiry Plafond

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione permette d'interrogare il Plafond generato, visualizzando per Gruppo, Sottogruppo e Canale di distribuzione, la Capacità produttiva, la Quantità già ordinata e quella residua.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Settimana n.

È possibile indicare il numero della **Settimana** d'interesse, nell'ambito dell'Anno.

Periodo dal... al

Indicare il Periodo per il quale visualizzare il Plafond.

Se l'Utente ha indicato il numero della Settimana, sono proposte in automatico le date d'inizio e fine della stessa, con possibilità di modifica.

Parametri Filtro

Dopo le impostazioni iniziali, è possibile procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Codice Settore

L'Utente può indicare il Codice Settore degli Articoli d'interesse.

Sottogruppo da... a

Se è impostato uno specifico Settore, in questi campi è possibile indicare Sottogruppo/i degli Articoli d'interesse.

Canale da... a

È possibile limitare l'interrogazione ad uno o più Canali di distribuzione.

Qtà originarie

Attivare questo *check-box* per visualizzare le Quantità originarie del Plafond, ossia quelle impostate sulle tabelle procedurali [CPG-Produzione Giornaliera-Capienza](#) e [DPG-Produzione Giornaliera-Distribuzione](#).


Convalidando i parametri impostati, si ottiene la visualizzazione del Plafond:

Inquiry Plafond

Inquiry Plafond

Per **Gruppo**, **Sottogruppo** e **Canale di distribuzione**, sono fornite le seguenti informazioni:


- % e Quantità della Capacità produttiva
- % e Quantità originaria (se l'Utente ha attivato l'apposito *check-box*)
- Quantità già ordinate
- % e Quantità residua di capienza





Cliccando sul pulsante  corrispondente ad un determinato **Gruppo** o **Sottogruppo**,

l'Utente potrà visualizzare il dettaglio del solo elemento selezionato (ad esempio, cliccando sul



pulsante  corrispondente ad un Gruppo, il programma visualizza solo i Sottogruppi e i Canali di distribuzione relazionati ad esso).



Infine, il pulsante  in corrispondenza di un determinato **Sottogruppo** e/o **Canale di**

distribuzione, serve a visualizzare l'elenco degli Ordini relativi all'elemento selezionato (il Totale degli Ordini è visualizzato nella cella **Quantità ordinata**).