

2.3.1.15.15 - Acquisizione Reso Fisico

Rel. 6.2.3.0



Questa funzione permette di acquisire il Reso fisico degli Articoli, riportati dai vari Vettori dopo aver completato le consegne.

Per accedere a questa funzione è indispensabile:

- indicare il **Settore degli Articoli** da elaborare, valorizzando l'[apposito campo](#) nei [Parametri Funzionali Ditta](#) (2° videata - Altri Parametri)
- codificare la Causale Magazzino standard [46.080 - Acquisizione Reso Fisico](#), che deve avere le seguenti caratteristiche
 - Tipo Documento = D - altri movimenti
 - Tipo Conto = F - Fornitori
 - deve incrementare l'Esistenza attuale

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, l'Utente deve indicare:

- il **Deposito** su cui registrare il Reso effettivo
- la **Data** a cui si riferisce il Reso

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle registrazioni di Reso già fatte per i vari

Spedizionieri, con possibilità di modificarle (pulsante ) o cancellarle (pulsante )

Per inserire una nuova registrazione di Reso, invece, cliccare sul pulsante .

La registrazione del Reso effettivo avviene nella parte inferiore della videata, in cui sono presenti i seguenti campi:

Spedizioniere

È possibile indicare lo Spedizioniere finale che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso. Sull'Anagrafica dello Spedizioniere deve essere impostato il Fornitore e, se allo Spedizioniere è associata una Navetta, questa sarà proposta in automatico.

Navetta


È possibile indicare la Navetta che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso.


Articolo

Impostare un Articolo «fittizio» su cui registrare il Reso effettivo: l'Articolo deve appartenere al Settore indicato nei Parametri Funzionali Ditta e deve avere Unità di Misura Base Kg. In fase di nuova registrazione, è proposto l'Articolo default eventualmente impostato nei Parametri Funzionali Ditta.

Peso Lordo

Tara



Cliccando sul pulsante , è possibile indicare il Tipo ed il Numero di Supporti utilizzati per la pesata, in modo da calcolare in automatico la Pedana.

Peso Netto

È calcolato in automatico in base al Peso Lordo e alla Tara, ma è comunque possibile modificarlo manualmente.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:33 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 26 gennaio 2026 09:57:00 da Elena Saracino