

2.3.1.5.2 - Definizione Allestimento

Rel. 6.1.8.3



La funzione di Definizione Allestimento prevede, in base alle Proposte selezionate dall'Utente, la generazione delle **Unità di Carico** a cui sono assegnati il Numero di Unità e il Numero di Pila, con relativa posizione.

La generazione delle Unità di Carico è eseguita in base ai seguenti criteri:

- posizione che l'Articolo allestito deve occupare all'interno di una Pila (*superiore o inferiore*)
- dimensione del Collo che concorre a determinare la dimensione di uno Strato; se un'Unità di Carico è composta da un Articolo, le cui dimensioni di uno Strato sono *inferiori* a quelle dell'Articolo che andrebbe nella parte superiore, per favorire la stabilità della Pila, le Unità di Carico saranno invertite
- Peso complessivo dei Colli dell'Articolo
- altezza del Collo che concorre a determinare l'altezza di una Pila, confrontata con l'altezza del Mezzo

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito

Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

Cons. N.

La prima parte di questo campo, composta da massimo 3 caratteri, identifica il **Codice Client** che ha generato la Proposta; la seconda parte invece, corrisponde al **numero della Consegna**. In corrispondenza di quest'ultimo, impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco degli Ordini da cui è stata generata la Proposta di Consegna.

Definizione Allestimento: window Ordini

Definizione Allestimento: *window* Ordini

Cliente

Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti.

Spedizioniere

Campo ad impostazione *obbligatoria*.


Porta/Lato

Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato della stessa, sul quale deve essere posizionata la merce.

Dopo aver impostato i suddetti campi, il programma visualizza le Proposte di Consegna corrispondenti ai parametri indicati:

Definizione Allestimento: visualizzazione Proposte di Consegna

Definizione Allestimento: visualizzazione Proposte di Consegna

Pulsante  - Destinazione diversa

Per ottenere le informazioni relative al Destinatario della merce, se sull'Ordine è stata indicata una Destinazione diversa dal Cliente intestatario:

Window Destinazione diversa

Window Destinazione diversa

Pulsante  - Dettaglio Articoli

Attiva la visualizzazione degli Articoli che compongono l'Ordine:

Window dettaglio Articoli

Window dettaglio Articoli

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa *window* saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante  - Modifica & Cancella Allestimento

Per accedere alla funzione di [Modifica & Cancella Allestimento](#).

Pulsante  - Composizione Carico

Per accedere alla funzione di [Composizione Carico](#), nel caso si voglia modificare la composizione del carico generata in automatico.



Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Permette di selezionare il report da produrre in fase di Definizione Allestimento.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = nessun report
- 1** = Packing list + riepilogo
- 2** = solo Packing list
- 3** = solo riepilogo

In seguito alla selezione del report, è aggiornato contestualmente il valore della colonna **Output**. Nel caso l'Allestimento non sia gestito attraverso l'uso dei palmari, i reports Packing list generati saranno consegnati *manualmente* ai magazzinieri, che potranno quindi procedere alla preparazione del carico per gli spedizionieri.

Completata questa fase, solo nel caso l'Allestimento sia gestito attraverso i palmari, si procede con la funzione di [Avviamento Allestimento](#).

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:31 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 26 gennaio 2026 10:22:11 da Elena Saracino