

2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento

Rel. 6.4.7.0



Funzione di conferma delle Proposte di Consegna.

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito

Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli oppure attivare la ricerca per Denominazione (tasto **F6**) o per Codice (tasto **F8**).

Cons. N.

La prima parte di questo campo (massimo 3 caratteri) corrisponde al Codice Client che ha definito l'Allestimento, mentre la seconda parte indica il numero della Consegna. Impostando il tasto **F8** su quest'ultimo campo, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte definite.

Cliente

Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti. È attiva la ricerca per Denominazione (tasto **F6**) e per Codice (tasto **F8**).

Data

Viaggio

Spedizioniere

Campo ad impostazione obbligatoria: è attiva la ricerca per Denominazione (tasto **F6**) e per Codice (tasto **F8**).

Porta/Lato


Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato (destra/sinistra) della stessa, sulla quale deve essere posizionata la merce.

Avviamento Allestimento
Avviamento Allestimento


Sull'intestazione della videata sono presenti i seguenti pulsanti:



- per accedere alla funzione di [Avanzamento](#)



- per accedere alla funzione di [Abbassamento](#)




- per accedere alla funzione Monitoring Ubicazioni


In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:




- [window Destinazione diversa](#)



- [window Dettaglio Articoli](#)



- per accedere alla funzione di [Modifica & Cancella Allestimento](#)



- [window Parametri stampa Packing list](#)

Dopo aver selezionato le Proposte da avviare, confermando, il programma genera le missioni di Allestimento e quelle di Abbassamento: per ciascuna missione, è possibile indicare il DSPm a cui farle pervenire, la data e l'ora di affidamento.

Le missioni di Abbassamento dovrebbero essere affidate prima di quelle di Allestimento, affinché gli allestitori trovino nell'area picking tutte le referenze di cui necessitano per comporre il carico.

Avviamento Allestimento: window Parametri affidamento missioni

Avviamento Allestimento: *window* Parametri affidamento missioni

Il *check-box* missioni Abbassamento (**mAb**), la cui attivazione serve a generare le missioni di Abbassamento, è presente solo se:

- nell'**Anagrafica del Deposito** è attivo il parametro [Gestione Abbassamenti](#)
- nei **Parametri Funzionali** della Ditta è attivo l'indicatore [Aggiorna Fabbisogno a Picking](#)

Spuntando il *check-box* missioni Allestimento (**mAl**), è spuntata automaticamente anche quella relativa agli Abbassamenti (**mAb**). Al fine di ottimizzare le operazioni di Abbassamento, il Fabbisogno è raggruppato per Articolo e per Block & Tier, per generare quindi le missioni.


Note sulla Gestione Abbassamenti.

In fase di Avviamento Allestimento, il programma controlla la presenza di eventuali righe su cui le Quantità allestite risultino *inferiori* alle Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce. In un'ipotesi di questo tipo, è fornito un messaggio di errore per informare l'Utente della presenza di Articoli in questa condizione e, contestualmente, è aggiornato il Log Forzature, consultabile dall'apposita funzione (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).

Il Documento assume lo Stato di «Documento incompleto» e l'Utente dovrà richiamarlo in Manutenzione, per adeguare le Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce alle Quantità complessive.

Pulsante - Avanzamento


Per conoscere lo **stato di avanzamento** dell'Allestimento, cliccando sull'apposito pulsante




, si ottiene la situazione degli Ordini allestiti con indicazione di una serie di dati, tra cui lo Spedizioniere, il Numero e la Data della Proposta di Consegna e il numero di Colli allestiti.

Per la visualizzazione delle Proposte di Consegna sono stati utilizzati colori differenti, in base allo Stato di ciascuna:


 - per le Proposte «Generate»



- per le Proposte «Definite»




- per le Proposte «Avviate»




- per le Proposte «Allestite»

Ottenuta la visualizzazione delle Proposte di Consegna, è possibile, attivando il *check-box* corrispondente e solo per le Proposte «**Definite**» (*collettame*) e «**Allestite**», richiedere la

generazione contestuale del **Documento di Trasporto**, a condizione che l'utente sia abilitato ad emettere Documenti di Consegna.




Completata la generazione del Documento di Trasporto, il programma cambia lo Stato della Proposta in «Emesso Documento» e visualizza gli estremi dello stesso.




In caso di generazione **D.d.t. di trasferimento tra Depositi**, se l'utente Non conferma il Carico sul Deposito di destinazione, il programma provvede a visualizzare un messaggio attenzionale con la possibilità di:


- forzare l'uscita senza confermare il Carico (tasto **F3**)
- registrare il Carico (tasto **F4**)


In caso di mancata generazione del Documento di Carico (uscita con forzatura), richiamando in manutenzione il Documento primario di trasferimento, il programma controlla che esista il movimento corrispondente sull'altro Deposito e, in mancanza, fornisce segnalazione all'utente.




Se la Proposta è stata avviata con missioni, cliccando sul pulsante  nella *window* di Conferma Allestimento, è possibile verificare lo stato di avanzamento di ogni missione associata alla Proposta.

Pulsante - Abbassamento

La funzione di **Abbassamento** è utile per l'indicazione del numero dei pallets da spostare nell'area picking. Cliccando sulla seconda icona della videata , si accede ad una *window* in cui è richiesto l'inserimento di dati per l'esecuzione della missione.



Attraverso il pulsante , è possibile effettuare l'aggiornamento della videata in due modalità differenti:

- **manuale** = cliccando semplicemente sull'icona

- **automatica** = posizionato il *mouse* sull'icona, cliccare con il tasto destro ed impostare, nella *window* che appare, l'intervallo utile per il *refresh* (il numero minimo di secondi è 10, mentre digitando **0** (zero) l'aggiornamento è arrestato)

Se il palmare invia la missione e l'aggiornamento avviene in maniera automatica, il programma provvede ad aggiornare il numero delle pedane abbassate ed il numero residuo delle pedane è evidenziato con il colore **rosso**.

Se, invece, l'abbassamento avviene in maniera manuale e non è eseguita la missione, il *check-box* deve essere attivato manualmente.



Pulsante - Destinazione diversa

Per ottenere le informazioni relative al Destinatario della merce, se sull'Ordine è stata indicata una Destinazione diversa dal Cliente intestatario:

Window Destinazione diversa
Window Destinazione diversa



Pulsante - Dettaglio Articoli

Attiva la visualizzazione degli Articoli che compongono l'Ordine:

Window dettaglio Articoli
Window dettaglio Articoli

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa *window* saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.



Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Permette di selezionare il report da produrre in fase di Avviamento Allestimento.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = nessun report
- 1** = Packing list + riepilogo
- 2** = solo Packing list
- 3** = solo riepilogo

In seguito alla selezione del report, è aggiornato contestualmente il valore della colonna **Output**.

L'ultimo campo della videata, individuato dalla lettera **m** (missione), consente, se attivo, di generare la missione degli Ordini da inviare ai palmari. Effettuata la scelta degli Ordini da inviare,

in seguito a Convalida, è generata la missione.

Effettuata la convalida dei dati, si può procedere alla [Generazione del Documento di Trasporto](#).

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:31 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 26 gennaio 2026 10:32:41 da Elena Saracino