

# 2.1 - Movimentazione Magazzino

- [2.1.10 - Inquiry Richieste](#)
- [2.1.2 - Movimentazione Magazzino: 2. Richieste Trasferimento](#)
- [2.1.2.1 - Richieste Trasferimento: 1. Inserimento](#)
- [2.1.2.2 - Richieste Trasferimento: 2. Conferma](#)
- [2.1.3 - Movimentazione Magazzino: 3. Evasione Richieste Trasferimento](#)
- [2.1.3.1 - Evasione Richieste Trasferimento: 1. Avviamento](#)
- [2.1.3.2 - Evasione Richieste Trasferimento: 2. Conferma](#)
- [2.1.3.3 - Evasione Richieste Trasferimento: 3. Annulla Richieste Rifiutate](#)
- [2.1.3.7 - Evasione Richieste Trasferimento: 7. Cancella](#)

# 2.1.10 - Inquiry Richieste



Questa funzione permette di interrogare tutte le Richieste di Trasferimento tra Depositi, che corrispondono ai parametri impostati dall'Utente.

---

## Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Articolo**

Impostare l'Articolo per il quale interrogare le Richieste. Lasciando a *spazio* questo campo, non sarà applicato alcun filtro sull'Articolo.

**Data richiesta dal - al**

Impostare l'intervallo temporale delle Richieste da interrogare. È proposta in automatico la data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste effettuate nel periodo d'interesse.

Inquiry Richieste

Inquiry Richieste


# 2.1.2 - Movimentazione Magazzino: 2. Richieste Trasferimento

---



## 2.1.2.1 - Richieste

# Trasferimento: 1. Inserimento



Mediante questa funzione il Richiedente inserisce gli Articoli da richiedere ad un altro Deposito interno.

---

## Modalità Operativa

Operativamente, la funzione d'Inserimento Richiesta prevede, oltre all'impostazione della **Ditta** ed eventualmente della **Divisione**, la valorizzazione dei seguenti campi:

---

## Richiedente

### **Deposito**

Impostare il Deposito a cui la merce deve essere trasferita.

### **Responsabile**

Impostare il Responsabile a cui è stato agganciato l'Interlocutore.

L'Interlocutore è *obbligatorio* se si vuole l'invio di una e-mail al Responsabile del Deposito di Prelievo, per informarlo dell'avvenuta richiesta.

---

## Prelievo

### **Filiale**

È proposta la Filiale del Richiedente, con possibilità di modifica.

### **Deposito**

Deve essere diverso dal Deposito del Richiedente.

Inserimento Richieste di Trasferimento: impostazioni iniziali

Inserimento Richieste di Trasferimento: impostazioni iniziali

Completata l'impostazione dei parametri, il programma visualizza gli Articoli già inseriti, mentre quelli già confermati sono evidenziati in **blu**; al termine, il cursore si posiziona sul campo **Articolo**.

Inserimento Richieste di Trasferimento: ambiente operativo

Inserimento Richieste di Trasferimento: ambiente operativo

Per procedere alla modifica dagli Articoli visualizzati, sempre posizionati sul campo **Articolo**,

clickare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse; per eliminare l'Articolo invece,

clickare sull'apposito pulsante .

Da questa videata è anche possibile inserire un nuovo Articolo, impostando manualmente il Codice o attivando la ricerca con i tasti funzionali. In corrispondenza del campo Articolo infatti, sono attivi i seguenti tasti:

**F6** - ricerca per Descrizione

**F8** - ricerca per Codice

**F9** - per accedere all'[Anagrafica Articoli](#) o all'[Inquiry Richieste](#)

L'inserimento/manutenzione degli Articoli richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

### **Data Consegna**

Indicare la Data in cui si richiede la consegna.

### **Ora**

Indicare l'ora e i minuti della consegna.

### **Priorità**

Specificare la priorità della consegna:

**1** = alta

**2** = media

**3** = bassa

### **Colli richiesti**

Impostare i Colli richiesti: in base a questo dato, in automatico è calcolata e visualizzata la

**Quantità richiesta.**

### **Quantità richiesta**

Impostare la Quantità richiesta: in base a questo dato, in automatico sono calcolati e visualizzati i

**Colli richiesti.**

### **Note**


Campo a valenza descrittiva.

## **Convalida**

Impostare **Accept** (tasto **F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o tasto **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo senza convalidare.

## 2.1.2.2 - Richieste

# Trasferimento: 2. Conferma



Con questa funzione si confermano gli Articoli della Richiesta di Trasferimento, che passano, di conseguenza, sotto la gestione del Responsabile del Deposito di Prelievo.


---


## Modalità Operativa

Dopo aver impostato il **Deposito** e il **Responsabile**, il programma fornisce la lista degli Articoli della Richiesta già spuntati ai fini della Conferma. È possibile comunque selezionare/deselezionare uno o più Articoli, attivando/disattivando il *check-box* corrispondente; per operare massivamente su tutti gli Articoli della Richiesta, è sufficiente attivare o disattivare il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Conferma Richieste di Trasferimento


Conferma Richieste di Trasferimento



Completata la selezione degli Articoli da confermare, cliccare sul pulsante **Accept**  o impostare il tasto **F12** per convalidare. A questo punto, in automatico sarà inviata una e-mail al Responsabile del Deposito di Prelievo, per avvisarlo dell'avvenuta richiesta.

## 2.1.3 - Movimentazione Magazzino: 3. Evasione Richieste Trasferimento

---



# 2.1.3.1 - Evasione Richieste Trasferimento: 1. Avviamento



Questa funzione genera il Documento di Proposta per il Richiedente sul Deposito di Prelievo, provvede a stampare la Proposta di Trasferimento e a generare le missioni (solo se previsto).

---

## Modalità Operativa

La funzione di Avviamento richiede l'impostazione dei seguenti campi:

### **Filiale**

### **Deposito**

Impostare il Deposito di Prelievo.

### **Reparto**

Impostare il Reparto del Responsabile del Deposito di Prelievo.

### **Cliente**

È proposto in automatico il Cliente del Conto Standard 44, con possibilità di modifica.

### **Articolo**


Campo facoltativo: è possibile specificare l'Articolo per il quale avviare le Proposte.


### **Con missione**


Se gestito RMHs, quest'indicatore è attivato in automatico (valore **1**=Sì), altrimenti è a **0** (zero). Nel caso di gestione RMHs, è comunque possibile avviare la Richiesta senza missioni.

Avviamento Richieste di Trasferimento

Avviamento Richieste di Trasferimento




È possibile rifiutare un Articolo cliccando sul pulsante corrispondente : in questo caso la riga sarà colorata di **rosso** e Non sarà avviata. Tuttavia, finchè non si procede all'[Annullamento della Richiesta](#) dall'apposita funzione, sarà possibile riattivarla cliccando sullo stesso pulsante



Completata la selezione delle righe d'interesse, cliccando sul pulsante **Accept** o impostando il tasto **F12**, saranno avviate le Richieste selezionate, saranno stampate le Proposte di Trasferimento e, se previsto, saranno generate le missioni ai dispositivi mobili.

## 2.1.3.2 - Evasione Richieste Trasferimento: 2. Conferma




Mediante questa funzione è possibile controllare le missioni di trasferimento e confermare le richieste *totalmente* o *parzialmente* concluse. In seguito a Conferma, sono generati i **Documenti di Scarico** (con Causale [45.061 - Scarico Passaggio Deposito](#)) e i **Documenti di Carico** (con Causale [45.060 - Carico Passaggio Deposito](#)).

Se nell'[Avviamento](#) è stato previsto l'invio con missioni, in fase di Conferma i rilevamenti per l'evasione dell'Ordine di Trasferimento devono essere gestiti con l'uso di RMHd su dispositivi *mobile*.

---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta**, il programma visualizza le Richieste avviate e il loro Stato. In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per accedere all'Inquiry della Richiesta

- per accedere all'Inquiry della/e Missione/i

Cliccando sul *check-box* nella colonna **Conferma**, la Proposta di Scarico sarà confermata e conclusa.

Conferma Richiesta di Trasferimento

Conferma Richiesta di Trasferimento


A questo punto si accede alla modifica della Richiesta da confermare: questa fase è *obbligatoria* nel caso di Proposta senza missione.

Il programma visualizza l'elenco degli **Articoli** della Richiesta, con indicazione dei Colli richiesti e della relativa Quantità, dei Colli e della Quantità in uscita e quindi la differenza rispetto alla Richiesta. Bisogna tener conto che gli Articoli sono trasferiti a **pallet interi**, per cui, in caso di disponibilità insufficiente, potrebbero esserci delle differenze *positive* o *negative* rispetto alla Richiesta.


Conferma Richiesta di Trasferimento: fase di Manutenzione


Conferma Richiesta di Trasferimento: fase di Manutenzione



Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare le Quantità evase: si attiva infatti una *window* che visualizza le eventuali Unità di Carico trasferite per Articolo o nessun valore se si tratta di Richieste senza missione.

Cliccando sulla riga dell'Unità di Carico interessata, è possibile modificarla, mentre per inserire una



nuova Unità di Carico, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'inserimento dei dati identificativi e della Quantità.


Conferma Richiesta di Trasferimento: Modifica/Inserimento Unità di Carico


Conferma Richiesta di Trasferimento: Modifica/Inserimento Unità di Carico

Dopo la Conferma, è possibile generare il Documento di Trasferimento Merci: in questo caso, è richiesta l'impostazione dello **Spedizionario**, del **Numero di Carico** e della relativa **Data**. La **Causale** è automatica, mentre il **Deposito**, il **Numero** e la **Data del Documento** sono assunti dalla Richiesta.


Conferma Richiesta di Trasferimento: Generazione Documento di Trasferimento Merci

Conferma Richiesta di Trasferimento: Generazione Documento di Trasferimento Merci



Confermando con l'apposito pulsante  o con il tasto **F12**, sono generati due Documenti: quello di Scarico sul Deposito di Prelievo e quello di Carico sul Deposito che ha inoltrato la Richiesta di Trasferimento.

# 2.1.3.3 - Evasione Richieste Trasferimento: 3. Annulla Richieste Rifiutate



Mediante questa funzione è possibile annullare *definitivamente* le Richieste rifiutate in fase di [Avviamento](#).


---

## Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Deposito**
- **Responsabile**
- **Articolo**

Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista degli Articoli rifiutati: a questo punto, dopo aver selezionato/deselezionato quelli da eliminare, cliccare sul pulsante



**Accept** o impostare il tasto **F12**.

Annulla Richieste Rifiutate  
Annulla Richieste Rifiutate

# 2.1.3.7 - Evasione Richieste Trasferimento: 7. Cancella



Questa funzione serve a cancellare le Richieste avviate ma Non ancora confermate.

---

## Modalità Operativa

Per selezionare la **Proposta** da cancellare, inserire il Numero nell'apposito campo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.

Dopo averla selezionata, e prima di procedere alla Cancellazione, il programma richiede conferma con un messaggio decisionale:

Cancella Richieste Trasferimento

Cancella Richieste Trasferimento

In seguito a conferma dell'Utente, il programma esegue la cancellazione della Proposta selezionata.