

1.3.9 - Gestione Ubicazioni

Rel. 6.4.7.0



Ditta

Filiale

Deposit

Area Magazzino

Nell'ambito di uno stesso Deposito, è possibile distinguere le Ubicazioni degli Articoli di Magazzino: questo consente di gestire gli Abbassamenti, solo nelle Aree di Picking abilitate.

A tal fine, è necessario codificare le Aree di Magazzino dalla Tabella procedurale [MAG-Magazzini](#) del modulo Gestione Servizi.


Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri

Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri

Situazione Articoli

Il valore impostato in questo campo identifica l'Ubicazione degli Articoli:

- 0** = Layout (mappatura del magazzino)
visualizza tutte le Ubicazioni occupate
- 1** = Ubicazioni occupate con Articoli
- 2** = Articoli Non ubicati

Con il cursore posizionato sul campo Situazione Articoli, cliccando sull'apposito pulsante , si accede alla *window* per l'inserimento di una nuova Ubicazione.

Tipo

Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:

- 0** = carico
- 1** = picking
- 2** = stocking 1° livello
- 3** = stocking 2° livello

- 4** = stocking 3° livello
- 5** = stocking 4° livello
- 7** = confezionamento
- 9** = produzione
- 99** = tutti

In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:

F1 - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo

F2 - ricerca per Articolo

Corsia da... a

L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Corsie indicato.

Campata da... a

L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Campate indicato.

Piano

L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Piani indicato.

Gruppo

È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Sottogruppo

Se è indicato il Gruppo, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sottogruppo.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Brand

È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Brand impostato in questo campo.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Sub-Brand

Se è indicato il Brand, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sub-Brand.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Convalida

Impostando il tasto **Accept** sulla Convalida, si ottiene un *data-grid* con l'elenco delle Ubicazioni corrispondenti ai parametri impostati.

Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0

Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0

Nella parte superiore della videata, sono attivi i seguenti pulsanti:



- per [inserire](#) una nuova Ubicazione




- per ricaricare il *data-grid*




- sono disponibili le seguenti stampe:

- Elenco Ubicazioni (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Tipo (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Corsia (formato PDF)
- Etichette (formato barcode)

La stampa riguarderà solo le righe su cui è attivo il *check-box* di selezione.



- per abbandonare questa videata e tornare a quella d'impostazione parametri; si ottiene lo stesso risultato digitando **Exit** (Esc o tasto F11)



In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica e la



cancellazione, oltre al *check-box* di selezione ai fini della stampa.

La riga del *data-grid*, se selezionata in **modifica** oppure in **inserimento**, sarà evidenziata a sfondo **giallo** sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo **verde**.

Se, invece, è selezionata in **cancellazione**, sarà evidenziata a sfondo **giallo** sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo **rosso**.

In caso di mancata convalida di qualunque operazione, la riga tornerà a sfondo bianco.

Inserimento Nuova Ubicazione

Window d'inserimento Ubicazioni

Window d'inserimento Ubicazioni

Tipo

Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:

- 0** = carico
- 1** = picking
- 2** = stocking 1° livello
- 3** = stocking 2° livello
- 4** = stocking 3° livello
- 5** = stocking 4° livello
- 7** = confezionamento
- 9** = produzione
- 99** = tutti

In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:

F1 - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo

F2 - ricerca per Articolo

Corsia

Digitando il numero della Corsia, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Corsia indicata.

Campata

Digitando il numero della Campata, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Campata indicata.

Piano

Questo campo serve ad individuare uno specifico Piano, nell'ambito della Campata selezionata. In fase d'inserimento di una nuova Ubicazione, dopo aver indicato la Corsia e la Campata, se l'utente imposta **0** (zero) sul numero Piano, il programma proporrà in automatico il Piano successivo all'ultimo inserito.

Progressivo

Articolo

Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:

F6 - ricerca per Descrizione

F8 - ricerca per Codice

Scorta minima

Indicare la quantità minima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

Scorta massima

Indicare la quantità massima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

Ubicazione

Cella frigo

Tipo

Indica la tipologia dell'Ubicazione e assume valori diversi, a seconda che si tratti di Ubicazioni della zona Picking (prelievo) oppure Stocking.

Se l'Ubicazione è di [Tipo](#) Picking (valore **1**), questo campo può assumere i seguenti valori:

1 = bay

2 = slot

3 = 2 livelli

4 = 3 livelli

Se l'Ubicazione è di [Tipo](#) Stocking (valori da **2** a **5**), invece, questo campo può assumere i seguenti valori:

8 = drive-in

9 = catasta

Numero pallets

Specificare il numero dei pallets che possono entrare in una bay o in una slot oppure in una Ubicazione di tipo drive-in.

Altezza

Indicare l'altezza dell'Ubicazione in cm: il programma controlla che l'altezza impostata Non sia inferiore all'altezza pallet.

Larghezza - Profondità

Indicare la larghezza e la profondità dell'Ubicazione in cm.

Distanza ingresso

È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'ingresso.

Distanza uscita

È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'uscita.

Esistenza

Colli - Quantità.

Prenotato

Colli - Quantità.

Impegnato

Colli - Quantità.

Disponibile

Colli - Quantità.

Fabbisogno

Colli - Quantità.

Stato Ubicazione

Locazione

Il valore impostato in questo campo indica lo Stato della Locazione:

- 0** = disponibile
- 1** = pre-allocata
- 2** = occupata
- 8** = indisponibile
- 9** = bloccata
- 98** = provvisoria per cancellazione

Qualora l'Utente imposti lo Stato Locazione a «**9 - bloccata**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata *esclusivamente* dall'apposita funzione di [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](#).

Se l'Ubicazione è **bloccata** (valore **9**) o **indisponibile** (valore **8**), Non sarà possibile allocare alcun pallet, fino a quando l'Ubicazione non sarà sbloccata.

Convalida

Impostando il tasto **F4** in corrispondenza di questo campo, è possibile generare *automaticamente* nuove Locazioni; il numero delle Locazioni generate dipende dal valore impostato nel campo [Tipo Ubicazione](#), in particolare:

- se il Tipo Locazione è slot (valore **2**), si generano 3 locazioni
- se il Tipo Locazione è 2 livelli (valore **3**), si generano 6 locazioni
- se il Tipo Locazione è 3 livelli (valore **4**), si generano 15 locazioni

Importante!

- Questa funzionalità è attiva *solo* in fase di **Inserimento** e se il [Tipo Ubicazione](#) Non è Bay.
- Le Locazioni generate Non riporteranno alcun codice Articolo.

Impostando la lettera «**D**» seguita dal tasto di **Convalida**, il record Ubicazione sarà cancellato.

Revisione #20

Creato 30 giugno 2018 16:27:36 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 9 marzo 2026 15:27:48 da Elena Saracino