

2.3.11.1.1 - Manutenzione Elenco Bombele per Vendite Diretta

Rel. 6.1.1.0



Questa funzione consente di gestire le operazioni di **Reso** e **Consegna** delle Bombele, in tutti i casi in cui il Cliente si rechi personalmente alla sede dell'Azienda. L'elenco delle Bombele rese/consegnate può essere generato mediante l'utilizzo di dispositivi palmari oppure gestito manualmente dall'Utente.

Modalità Operativa

La videata d'accesso alla funzione è la seguente:

Manutenzione Elenco Bombele per Vendita Diretta: impostazioni iniziali

Manutenzione Elenco Bombele per Vendita Diretta: impostazioni iniziali

ID movimento

L'ID movimento è un numero progressivo che identifica *univocamente* ogni elenco di bombele: attraverso questo ID è possibile richiamare in modifica un elenco già presente. Per inserirne uno nuovo invece, lasciare a **0** (*zero*) questo campo.

Richiamato/inserito l'elenco delle bombele, il programma visualizza:

- tutte le **bombele rese**, nel *data-grid* di sinistra a sfondo **celeste**
- tutte le **bombele consegnate**, nel *data-grid* di destra a sfondo **verde**

Sono evidenziate in **rosso** le bombele per le quali è stato rilevato un errore.

Manutenzione Elenco Bombele per Vendita Diretta: Input Bombele Rese/Consegnate



Manutenzione Elenco Bombele per Vendita Diretta: Input Bombele Rese/Consegnate

Modifica Dati Elenco Bombole

In questa fase è possibile modificare il **Deposito**, le **Note** e i **Riferimenti** utili per identificare l'elenco delle bombole. Per tornare alla videata di testa e modificare i dati d'interesse, impostare il tasto *field-back* sul campo Codice Univoco.



Inserimento Nuove Bombole

Per accedere alla fase d'inserimento, cliccare sul tasto:

-  a per indicare che si stanno inserendo bombole rese
-  a per indicare che si stanno inserendo bombole consegnate

È possibile inserire nuove bombole nell'elenco, ricercandole per **Codice Univoco** o **Matricola Interna**, nonché inserirle mediante penna ottica, impostando il tasto **F5** sul Codice Univoco.

Cancellazione Bombola/Elenco Bombole

Per richiedere la cancellazione di una singola bombola, cliccare sul pulsante  del *data-grid* corrispondente alla riga d'interesse, mentre per cancellare tutto l'elenco delle bombole rese/consegnate, cliccare sul pulsante  posto sulla riga d'intestazione del *data-grid*.

Al termine dell'inserimento/modifica o cancellazione, digitando il tasto **Esc** sulla Convalida, il programma visualizza al piede un riepilogo generale delle bombole rese, consegnate ed eventuali bombole [errate](#) (che saranno scartate).

Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: riepilogo generale
Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: riepilogo generale

Controlli automatici

Dipendentemente dalla tipologia del movimento registrato (**Consegna** o **Reso**), il programma effettuerà i seguenti controlli:

Reso

1. la bombola **Non deve risultare in Sede** (campo **Stato Residenza** diverso da **0**)
2. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il **Conto del Cliente** in possesso della stessa
3. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il **codice dell'Articolo**
4. l'Articolo associato alla bombola deve essere attivo ai fini della **Gestione Vuoti (Codice Cauzione** compreso tra **1** e **10**)
5. la bombola **Non deve essere in fase di Collaudo** (campo **Collaudo** diverso da **1**)

Consegna

1. la bombola deve essere in **Stato «A-Attivo»**
2. la bombola **deve risultare in Sede** (campo **Stato Residenza** uguale a **0**)
3. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il **codice dell'Articolo**
4. l'Articolo associato alla bombola deve essere in **Stato «A-Attivo»**
5. la bombola **Non deve essere in fase di Collaudo** (campo **Collaudo** diverso da **1**)
6. la **Proprietà** della bombola **deve essere diversa da «3-Altri»**; per le bombole di proprietà dei Clienti (valore **1**), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della bombola e, in caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio che l'Utente potrà comunque forzare (tasto **F3**)

In fase di **Consegna**, per le bombole a cui è associato un **Kit-Accessori**, è anche verificata la **Scadenza dei Componenti** installati sulla bombola: se questa data è *uguale o precedente* alla **data di controllo**, la bombola Non può essere consegnata.

Qualora anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, la bombola sarà considerata errata e quindi sarà scartata. La motivazione dell'errore, oltre ad essere visualizzata nel *data-grid*, sarà anche riportata sul report stampato al termine della funzione.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:31:45 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 febbraio 2026 16:43:54 da Elena Saracino