

2.4.1 - Movimenti Bombole: 1. Carico da Terzi

Rel. 6.1.1.0



Con riferimento alla movimentazione delle Bombole senza prodotto, questa funzione esegue un Carico delle Bombole vuote da Terzi (*Clienti o Fornitori*), nel caso di fornitura per uso o per collaudo.

La registrazione del Carico da Terzi può riguardare solo le Bombole che risultano *contemporaneamente*:

- Attive
- Non soggette alla fase di Collaudo
- Non presenti su Deposito viaggiante

Attenzione! Si raccomanda vivamente di Non eseguire questa funzione per registrare il Carico delle Bombole rese a Clienti in fase di Vendita GAS.

Modalità Operativa

La registrazione del Carico da Terzi richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Conto

Impostare il Conto Cliente/Fornitore intestatario del movimento di Movimenti Bombole: 1. Carico da Terzi: il programma propone in automatico la Partita I.V.A. e l'Indirizzo del soggetto indicato, assumendo entrambi i dati dalla rispettiva Anagrafica.

Numero Documento - del

Indicare i riferimenti del Documento di Movimenti Bombole: 1. Carico da Terzi.

Deposito

Inserire il Codice del Deposito su cui effettuare l'operazione di Carico.

Carico da Terzi: dati di testa

Carico da Terzi: dati di testa

Con l'impostazione dei suddetti dati, la registrazione si sposta nella maschera di piede, dedicata all'inserimento dei dati caratteristici del Documento:

Identificativo Univoco

In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca delle Bommole con i seguenti tasti funzione:

F3 - per Identificativo Univoco

F4 - per Matricola Interna

F6 - per Matricola Produttore

È possibile acquisire l'elenco delle Bommole sia da **penna ottica** che da **file esterno**, impostare:

F1 - per acquisizione da flusso csv

F5 - per input da penna ottica

Qualora si selezioni una Bombola in fase di Collaudo il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio.

In corrispondenza dell'Identificativo inoltre, è attivo il tasto di *jump* (**F9**) che rende accessibili le seguenti funzioni:


Funzione di jump

Specifiche Tecniche del Flusso CSV

Il flusso deve:

- essere in **formato csv**
- avere come 1^o riga il nome colonna «**IDEN_UNIC**»
- nelle varie righe devono essere indicati gli Univoci da acquisire, che devono essere in formato numerico (è possibile indicarli con o senza gli zeri non significativi in testa); la lunghezza degli Univoci deve essere quella gestita da eSIGEA
- deve essere allocato nella libreria «**\$GD/tmp**»
- la denominazione deve essere del tipo **uni<codice filiale>.MGG** in cui
 - **M** = Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, O=Ottobre, N=Novembre, D=Dicembre)
 - **GG** = Giorno
 - qualora la Filiale Non sia gestita, indicare **0** (zero)

Esempio: Il file della Filiale 1 del 12 Luglio deve essere denominato **uni00001.712**.



La registrazione del Carico da Terzi si risolve nella parte centrale della videata: al termine dell'immissione, il programma propone la stampa del Documento.

Nota tecnica: la funzione di Carico da Terzi genera Movimenti Bombeole con Tipo Documento **d** e Tipo Movimento **1**.

Carico da Terzi: immissione righe di corpo

Carico da Terzi: immissione righe di corpo

Aggiornamento Anagrafica Bombola

La registrazione del Documento di Carico comporta l'aggiornamento dell'[Anagrafica Bombola](#), relativamente ai seguenti campi:

- Ultimo [Conto](#) Movimentato
- [Deposito](#) di residenza
- [Stato Residenza](#) risulterà **0 - in Sede**
- [Data Ultimo Carico](#)

L'aggiornamento del Deposito sull'Anagrafica Bombola sarà effettuato solo sulla movimentazione relativa ai **passaggi interni**, in modo da evidenziare presso quale Deposito risiede la Bombola. In questa fase è anche prevista la verifica sulla Scadenza dei Componenti installati.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:31:46 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 febbraio 2026 17:22:15 da Elena Saracino