

1.1.7.19 - Tabelle Procedurali: MPE - Mittenti Posta elettronica



Relativamente all'invio via e-mail delle [Richieste di Preventivo a Fornitore](#), questa tabella permette di definire **Mittenti** alternativi rispetto a quelli standard, inseriti nella tabella [SMT - Server di Posta in Uscita](#). È importante sottolineare che i dati inseriti in questa tabella sono *sostitutivi* rispetto a quelli indicati nella tabella [SMT](#).

Per accedere alla tabella Mittenti Posta elettronica, impostare «**MPE**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Mittenti Posta elettronica
Tabella Mittenti Posta elettronica

I campi impostabili sono:

Mittente

Inserire il Codice e la Denominazione del Mittente.

Modalità SSL

Abilita l'invio della posta mediante protocollo Secure Socket Layer.

Importante! Sui **Server Windows** è necessario aver installato il **RunTime di Visual Studio 2008**.

MAIL Mittente

Digitare l'indirizzo e-mail del Mittente.

Alias Mittente

Descrizione del Mittente (ad esempio Genesys Software - Amministrazione). Per attribuire lo stesso Alias a tutti i Mittenti, è sufficiente impostarlo solo nella tabella [SMT - Server di Posta in Uscita](#) e lasciare a *spazio* questo campo.

Autenticazione

L'attivazione di questo *check-box* abilita l'autenticazione dell'Utente mediante protocollo AUTH

LOGIN: questo prevede l'invio dell'Utente e della Password in fase di connessione al Server di posta in uscita. Da attivare se richiesto dal provider del servizio di posta elettronica.

Utente

Specificare l'Utente per la connessione al Server di posta in uscita.

Password

Specificare la Password per la connessione al Server di posta in uscita.

I Mittenti codificati in questa fase sono riepilogati in un apposito *data-grid*, da cui è possibile

richiamarli in modifica, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:35:57 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 10:33:02 da Elena Saracino