

1.20.1.5 - Manutenzione Menù eSIGEA/SIGEAdb: 5. Utenti

Rel. 6.4.9.0



L'ambiente operativo predisposto alla Manutenzione Utenti si articola in tre videate distinte, alle quali è possibile accedere cliccando sul corrispondente tasto *label*, posto nella parte superiore della videata:

1. 
2. 
3. 

Nella parte inferiore di tutte le sezioni, invece, sono presenti due *data-grid*: in quello di **sinistra** sono elencati i Ruoli associati all'Utente, mentre in quello di **destra** sono visualizzati tutti i Ruoli disponibili, con evidenziazione di quelli già associati all'Utente (riportati in *verde*).

Per abilitare un **nuovo Ruolo** sull'Utente, è sufficiente cliccare sulla freccia  nella sezione di destra; nel *data-grid* a sinistra invece, oltre all'evidenziazione in *verde* dei Ruoli appena assegnati, è possibile **eliminare** eventualmente un Ruolo, cliccando sulla freccia .

Manutenzione Utenti - Anagrafica 

Manutenzione Utenti - Anagrafica
Manutenzione Utenti - Anagrafica

Tipo utente
Il valore di questo campo indica il tipo di utente e la relativa security-class.
I valori previsti sono:

- **0** = system manager
- **1** = amministratore senior
- **2** = operatore privilegiato
- **3** = livello operativo 2
- **4** = livello operativo 2
- **5** = livello operativo 2
- **6** = livello operativo 3
- **7** = livello operativo 3
- **8** = livello operativo 3
- **9** = livello operativo 3
- **10** = livello operativo 4
- **11** = livello operativo 4
- **12** = livello operativo 4
- **13** = livello operativo 5
- **14** = livello operativo 5
- **15** = livello operativo 5
- **16** = livello operativo 5

Il **livello operativo** significa:

- **1** = massima operatività
- **2** = funzioni di inquiry privilegiate
- **3** = normale
- **4** = funzioni limitate (ad esempio esclusa la cancellazione)
- **5** = minima

Livello esperienza
Indica il livello di esperienza dell'utente.
I valori previsti sono:

- **1** = esperto livello 3
- **2** = esperto livello 2
- **3** = esperto livello 1
- **4** = pratico livello 3
- **5** = pratico livello 2
- **6** = pratico livello 1
- **7** = principiante livello 3
- **8** = principiante livello 2
- **9** = principiante livello 1

Gruppo utenti
Impostare il Gruppo di utenti a cui appartiene.

Interlocutore - **Telefono** - **E-mail**
In questi campi è possibile specificare l'Interlocutore agganciato all'utente, con relativi numeri di

telefono ed indirizzo e-mail. Attualmente, questi campi sono utili solo ai fini della Gestione Approvvigionamenti. La denominazione dell'utente, se impostata, sarà utilizzata al posto del **Nome utente**.

Sono attivi i seguenti pulsanti:

 - per selezionare l'Interlocutore da assegnare all'Utente

 - per cancellare l'associazione tra l'Interlocutore e l'Utente

 - per inserire un nuovo Interlocutore, se Non presente, oppure modificare quello in essere

> Per inserire un nuovo Interlocutore, cliccare sul pulsante  e poi sul tasto Nuovo.

Manutenzione Utenti - Security-Class 

Manutenzione Utenti - Security-Class
Manutenzione Utenti - Security-Class

Manutenzione Utenti - Parametri 

Manutenzione Utenti - Parametri
Manutenzione Utenti - Parametri

WU09 - Integrazione Evasione Ordine
Attraverso questo parametro è possibile inibire all'Utente, nelle funzioni di Allestimento e Immissione Documenti di Consegna da Ordine, la facoltà d'integrare un Ordine. Per *default*, tutti gli Utenti sono abilitati all'integrazione degli Ordini e pertanto, solo sull'Utente su cui s'intende disabilitare questa funzionalità, è necessario azzerare questo parametro.

Per gli Utenti Non abilitati, è prevista la segnalazione con apposito messaggio a video, nella funzione d'Immissione Documenti di Consegna e in fase di Evasione Ordine se si accede in modalità inserimento; nelle funzioni di Allestimento Consegne, invece, Non saranno visibili i

pulsanti che permettono l'inserimento dei nuovi Articoli.

WU11 - Sforamento budget previsto

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di Validazione e Programmazione Richieste Approvvigionamento (se è attivo il Controllo di Gestione), l'Utente ha possibilità di forzare la segnalazione di superamento budget. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

WU12 - Sforamento % scostamento programmazione

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di Programmazione Richieste Approvvigionamento, l'Utente ha possibilità di forzare l'eventuale superamento della % di scostamento tra l'ordinato e il richiesto. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

WU15 - Condizioni Commerciali

Questo parametro permette di inibire all'utente la possibilità d'inserire (valore **1**) o anche di visualizzare (valore **2**) le Condizioni Commerciali dei Documenti di Acquisto (Ordini e Documenti di Entrata Merce).
Attualmente il controllo è stato previsto nelle seguenti funzioni:

- Immissione semplificata Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Immissione Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Inquiry Ordini

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:36:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 6 febbraio 2026 10:51:05 da Elena Saracino