

# 1.20.1.5 - Manutenzione Menù eSIGEA/SIGEAdb: 5. Utenti


Rel. 6.4.9.0



L'ambiente operativo predisposto alla Manutenzione Utenti si articola in tre videate distinte, alle quali è possibile accedere cliccando sul corrispondente tasto *label*, posto nella parte superiore della videata:

- 1.
- 2.
- 3.


Nella parte inferiore di tutte le sezioni, invece, sono presenti due *data-grid*: in quello di **sinistra** sono elencati i Ruoli associati all'Utente, mentre in quello di **destra** sono visualizzati tutti i Ruoli disponibili, con evidenziazione di quelli già associati all'Utente (riportati in *verde*).

Per abilitare un **nuovo Ruolo** sull'Utente, è sufficiente cliccare sulla freccia  nella sezione di destra; nel *data-grid* a sinistra invece, oltre all'evidenziazione in *verde* dei Ruoli appena

assegnati, è possibile **eliminare** eventualmente un Ruolo, cliccando sulla freccia .

---

## Manutenzione Utenti - Anagrafica



Manutenzione Utenti - Anagrafica  
Manutenzione Utenti - Anagrafica

## Tipo utente

Il valore di questo campo indica il tipo di utente e la relativa security-class.

I valori previsti sono:

- 0** = system manager
- 1** = amministratore senior
- 2** = operatore privilegiato
- 3** = livello operativo 2
- 4** = livello operativo 2
- 5** = livello operativo 2
- 6** = livello operativo 3
- 7** = livello operativo 3
- 8** = livello operativo 3
- 9** = livello operativo 3
- 10** = livello operativo 4
- 11** = livello operativo 4
- 12** = livello operativo 4
- 13** = livello operativo 5
- 14** = livello operativo 5
- 15** = livello operativo 5
- 16** = livello operativo 5

Il **livello operativo** significa:

- 1** = massima operatività
- 2** = funzioni di inquiry privilegiate
- 3** = normale
- 4** = funzioni limitate (ad esempio esclusa la cancellazione)
- 5** = minima

## Livello esperienza

Indica il livello di esperienza dell'utente.

I valori previsti sono:

- 1** = esperto livello 3
- 2** = esperto livello 2
- 3** = esperto livello 1
- 4** = pratico livello 3
- 5** = pratico livello 2
- 6** = pratico livello 1
- 7** = principiante livello 3
- 8** = principiante livello 2
- 9** = principiante livello 1

## Gruppo utenti

Impostare il Gruppo di utenti a cui appartiene.

## Interlocutore - Telefono - E-mail

In questi campi è possibile specificare l'Interlocutore agganciato all'utente, con relativi numeri di

telefono ed indirizzo e-mail. Attualmente, questi campi sono utili solo ai fini della [Gestione Approvvigionamenti](#). La denominazione dell'utente, se impostata, sarà utilizzata al posto del **Nome utente**.

Sono attivi i seguenti pulsanti:



- per selezionare l'Interlocutore da assegnare all'Utente




- per cancellare l'associazione tra l'Interlocutore e l'Utente



- per inserire un nuovo Interlocutore, se Non presente, oppure modificare quello in essere

Per inserire un nuovo Interlocutore, cliccare sul pulsante  e poi sul tasto Nuovo.


## Manutenzione Utenti - Security-Class



Manutenzione Utenti - Security-Class

Manutenzione Utenti - Security-Class

## Manutenzione Utenti - Parametri



Manutenzione Utenti - Parametri

Manutenzione Utenti - Parametri

### **WU09 - Integrazione Evasione Ordine**

Attraverso questo parametro è possibile inibire all'Utente, nelle funzioni di Allestimento e Immissione Documenti di Consegna da Ordine, la facoltà d'integrare un Ordine. Per *default*, tutti gli Utenti sono abilitati all'integrazione degli Ordini e pertanto, solo sull'Utente su cui s'intende disabilitare questa funzionalità, è necessario azzerare questo parametro.

Per gli Utenti Non abilitati, è prevista la segnalazione con apposito messaggio a video, nella funzione d'Immissione Documenti di Consegna e in fase di Evasione Ordine se si accede in modalità inserimento; nelle funzioni di Allestimento Consegne, invece, Non saranno visibili i

pulsanti che permettono l'inserimento dei nuovi Articoli.

### **WU11 - Sforamento budget previsto**

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di [Validazione](#) e [Programmazione Richieste Approvvigionamento](#) (se è attivo il Controllo di Gestione), l'Utente ha possibilità di forzare la segnalazione di superamento budget. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di [Inquiry Difformità](#).

### **WU12 - Sforamento % scostamento programmazione**

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di [Programmazione Richieste Approvvigionamento](#), l'Utente ha possibilità di forzare l'eventuale superamento della % di scostamento tra l'ordinato e il richiesto. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di [Inquiry Difformità](#).

### **WU15 - Condizioni Commerciali**

Questo parametro permette di inibire all'utente la possibilità d'inserire (valore **1**) o anche di visualizzare (valore **2**) le Condizioni Commerciali dei Documenti di Acquisto (Ordini e Documenti di Entrata Merce).

Attualmente il controllo è stato previsto nelle seguenti funzioni:

- Immissione semplificata Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Immissione Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Inquiry Ordini

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:36:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 10:51:05 da Elena Saracino