


# Ciclo Attivo Ce.Di.

## Ciclo Attivo Ce.Di.



Codice	Modulo	Release	Data
<b>B3107</b>	<b>Ciclo Attivo Ce.Di.</b>	<b>6.4.0.0</b>	<b>02/10/2015</b>

### Argomenti

- Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH
- Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto
- Gestione Entrata Merci - Avviamento
- Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

## Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH

Percorso funzione

B3107	1.1	9	4	4	-
-------	-----	---	---	---	---

Nella sezione **RMH missioni** della 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

[Max roll per missione](#)

Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni Non saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'ordine.

[Roll standard](#)

Indicare il roll standard da utilizzare per l'allestimento consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al roll eventualmente indicato nell'Anagrafica Cliente.

# Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto

Percorso funzione

B3107	1.2	1	1	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Nella videata **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo [Codice Supporto](#), in cui è possibile indicare un Supporto di tipo roll da utilizzare per l'allestimento delle consegne tramite DSPm. Il supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quello standard impostato sui Parametri Funzionali Ditta.

# Gestione Entrata Merci - Avviamento

Percorso funzione

B3107	2.3	1	5	3	-
-------	-----	---	---	---	---

In fase di [Avviamento delle Proposte di Consegna](#), se:

- sulla Ditta è attiva la Gestione Ce.Di.
- sul Deposito è attivo l'allestimento a consumer unit
- tra i Parametri Funzionali Ditta risultano valorizzati i campi Max roll per missione e Roll standard

le missioni inviate al DSPm, inerenti al **collettame**, saranno generate tenendo conto del numero massimo di roll e della relativa portata (peso e volume).

**Esempio:** supponiamo di avere una Proposta di Consegna tutta a collettame composta da

- Articolo AA: 60 colli, peso 70 kg, volume 100 cm<sup>3</sup>
- Articolo BB: 70 colli, peso 100 kg, volume 180 cm<sup>3</sup>
- Articolo CC: 60 colli, peso 50 kg, volume 100 cm<sup>3</sup>
- Articolo DD: 80 colli, peso 50 kg, volume 170 cm<sup>3</sup>
- Articolo EE: 70 colli, peso 50 kg, volume 100 cm<sup>3</sup>
- Articolo FF: 70 colli, peso 30 kg, volume 100 cm<sup>3</sup>
- Articolo GG: 60 colli, peso 70 kg, volume 200 cm<sup>3</sup>

nei Parametri Funzionali Ditta sono stati indicati Max roll per missione = 2 e un Roll standard la cui portata massima è 200 kg di peso e 400 cm<sup>3</sup> di volume.

In un'ipotesi di questo tipo, saranno generate le seguenti missioni:

Missione 1 (composta da 2 roll)

- Articolo AA - roll 1
- Articolo BB - roll 1
- Articolo CC - roll 2 (l'Articolo non rientra nel roll 1 in ragione del peso)
- Articolo DD - roll 2
- Articolo EE - roll 2

Missione 2 (composta da 1 roll)

- Articolo FF - roll 3 (l'Articolo non rientra nel roll 2 in ragione del volume)
- Articolo GG - roll 3

# Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

B3107	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
- immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)
- immissione Documenti Vendita al Banco (2.3/10/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. È ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assunti da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

---

Revisione #1

Creato 1 ottobre 2015 07:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 15 dicembre 2015 11:10:22 da Giuseppe Anelli