

# Produzione e Distribuzione Gas

## Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E35</b>	<b>Produzione e Distribuzione Gas</b>	<b>6.4.0.0</b>	<b>02/10/2015</b>

## Movimentazione Bombole su Documenti emessi: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.4	10	1	-	-
-----	-----	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di modificare gli Univoci sui Documenti emessi.

La funzione:

- Non effettua aggiornamenti sull'Anagrafica della Bombola
- controlla che l'Articolo della nuova Bombola coincida con quello della Bombola da sostituire
- controlla che il numero dei Vuoti presenti sul Documento coincida con il numero di Vuoti proposti a video
- Non è aggiornata la movimentazione di magazzino, tranne che nell'ipotesi di Reso da Cliente

## Entrata Merci: impostazione Lotto obbligatoria

Percorso funzione

E35	2.5	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase di [Entrata Merci](#), per gli Articoli a Matricola acquisiti da terzi, l'impostazione del Codice Lotto è diventata obbligatoria. Il controllo è effettuato sugli Articoli che hanno Identity uguale a 7 (Contenitori a Matricola) oppure Componente di base uguale a 7 (Di base principale).

## Generazione automatica MDB: elaborazione parziale/totale

Percorso funzione

E35	3.6	3	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La [funzione](#) è stata implementata per consentire di elaborare l'MDB per tutte le tipologie di calcolo previste (Tipo Calcolo MDB = 0) oppure selezionando di volta in volta quella d'interesse. In caso di elaborazione parziale, ossia per un determinato Tipo Calcolo MDB, l'Utente è avvisato con un messaggio attenzionale. Questa modalità è prevista sia in caso di generazione dei movimenti di addebito, sia nel caso questa possibilità non sia stata selezionata.

## Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E35	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- [immissione Ordini Clienti](#) (2.1/3/2)
- [immissione Documenti Consegna](#) (2.3/2/1)
- generazione movimenti SICO IRONGAS (1.16/26/2/1)
- generazione movimenti Vendita Diretta (2.3/11/1)

In tutte le suddette funzioni, sono stati implementati i seguenti controlli:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla % **Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. È ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà inibito l'inserimento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assunti da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Solo in fase d'immissione **Ordini/Documenti Vendita**, al piede, sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Infine, solo per i **Documenti di Vendita**, se è previsto il controllo sull'Utente con limitazione operativa, sarà ammessa la modifica della Condizione di Pagamento purchè, sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

---

Revisione #1

Creato 1 ottobre 2015 07:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 15 dicembre 2015 11:10:22 da Giuseppe Anelli