

Compensi a Terzi

Compensi a Terzi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E23	Compensi a Terzi	6.4.1.0	18/01/2016

Certificazione Unica 2016

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	
-----	------	---	---	----	--

- 1 - Generazione CU
- 2 - Manutenzione CU
- 3 - Generazione Telematico CU
- 4 - Stampa CU

Certificazione Unica 2016: Generazione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	1
-----	------	---	---	----	---

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.
In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la **Ditta**.

Certificazione Unica 2016: Manutenzione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	2
-----	------	---	---	----	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.
La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta

In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU

2 - Percipienti

In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta

3 - Inquiry

In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

Certificazione Unica 2016: Generazione Telematico

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	3
-----	------	---	---	----	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione della **Ditta** e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a **0** (zero) il campo Data, la rigenerazione sarà totale.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCUR.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CUR	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD/dif/tele/cur	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\CUR	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione [File Transfer - Download](#) del modulo Gestione Servizi.

Certificazione Unica 2016: Stampa

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	4
-----	------	---	---	----	---

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi *check-box*, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Revisione #1

Creato 25 gennaio 2016 08:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 novembre 2017 11:11:21 da Giuseppe Anelli