

# Cespiti Ammortizzabili

## Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E22</b>	<b>Cespiti Ammortizzabili</b>	<b>6.4.3.1</b>	<b>08/06/2016</b>

## Ricerca Cespiti per Descrizione: utilizzo carattere jolly %

Percorso funzione

E22					
-----	--	--	--	--	--

Analogamente a quanto previsto per la ricerca dei Clienti/Fornitori, anche nella funzionalità di ricerca Cespiti per Descrizione, è stata implementata la possibilità di utilizzare il carattere *jolly* %, per ricercare tutti i Cespiti la cui Descrizione abbia i caratteri compresi tra %.

## Manutenzione Anagrafica Cespiti

Percorso funzione

E22	1.3	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementati nuovi campi nell'[Anagrafica Cespiti](#).

#### **Manutenzione Anagrafica** (1° videata)


I nuovi campi sono:

##### **Consegna**

Impostare la data di Consegna del Cespite. È utile ai fini del calcolo del super ammortamento.

##### **Ultima simulazione**

Sono visualizzati l'anno e il mese dell'ultima simulazione degli ammortamenti eseguita. Cliccando sul pulsante



corrispondente, è possibile visualizzare/modificare i mesi in cui sono state eseguite le simulazioni nell'anno corrente e nell'anno precedente.

##### **Inserimento - Operatore**

Per visualizzare la data d'inserimento del cespite e l'operatore che l'ha eseguito (non manutenibili).

##### **Modifica - Operatore**

Per visualizzare la data dell'ultima modifica apportata ai dati anagrafici del cespite e l'operatore che l'ha eseguita (non manutenibile).

##### **Stato chiusure**

Il valore di questo *flag* indica se è stata eseguita la prima fase del passaggio anno contabile oppure no (0=No; 1=Si).

Al piede della videata, è stato introdotto il tasto *label* **Movimenti**, che permette di accedere alla manutenzione/visualizzazione dei movimenti del Cespite (quando il cursore è posizionato sulla Convalida).

In fase di Modifica, se risulta variato almeno un campo della videata Anagrafica, il programma chiederà con un messaggio se salvare le modifiche oppure no: in entrambi i casi, si accederà alla videata di manutenzione movimenti.

In fase d'Inserimento, invece, dopo aver convalidato la videata dell'anagrafica, si accederà direttamente alla manutenzione dei movimenti.

##### **Manutenzione Movimenti** (2° videata)

Nel caso di Acquisto o Vendita (Tipo movimento 0 oppure 1), nel campo **Cli/For**, posto al piede della videata, è possibile inserire il codice del Cliente/Fornitore, se diverso da quello proposto dal programma.

# Cancellazione Simulazione Ammortamenti

Percorso funzione

E22	1.16	10	1		
-----	------	----	---	--	--

Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa *release*, la funzione

di [Cancellazione Simulazioni](#) provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell'[Anagrafica Cespiti](#) (pulsante



in corrispondenza di [Ultima Simulazione](#)), disattivando il *check-box* in corrispondenza del mese o dei mesi cancellati e mantenendo valorizzati gli altri eventualmente presenti.

# Dismissione Cespiti Obsoleti

## Percorso funzione

E22	2.11				
-----	------	--	--	--	--

Ai fini della [Dismissione Cespiti Obsoleti](#), è stata implementata la possibilità di elaborare separatamente i beni materiali dai beni immateriali. A questo scopo, i valori ammessi nel campo **Scritture contabili** sono:

- 0 = No
- 2 = Sì, solo materiali (opzione di default)
- 3 = Sì, solo beni immateriali

A seconda del valore impostato, saranno visualizzati solo i beni materiali oppure solo quelli immateriali. In relazione a questi ultimi, i controlli saranno eseguiti fino all'anno precedente e, se trattasi di ammortamento diretto, oltre a segnalarlo con un *flag* nell'apposita colonna della *data-grid*, non saranno generati i movimenti in contabilità e non sarà stampato il Brogliaccio.

# Calcolo Quote Ammortamento Base

## Percorso funzione

E22	3.15	1	1		
-----	------	---	---	--	--

Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa *release*, la funzione di [Calcolo ammortamento base](#) in simulato provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell'[Anagrafica Cespiti](#) (pulsante



in corrispondenza di [Ultima Simulazione](#)), attivando il *check-box* in corrispondenza del mese elaborato.

# Super Ammortamento

## Percorso funzione

E22					
-----	--	--	--	--	--

La norma prevede che: ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

Per rilevare l'importo del super ammortamento, utilizzare una delle seguenti funzioni:

- [Calcolo quote ammortamento base](#) a video (3.15/1/1)
- [Movimentazione annua](#) a video (3.16/6)

I cespiti interessati dal calcolo devono avere i seguenti requisiti:

- nel campo Consegna deve esserci una data uguale o superiore al 15/10/2015
- deve trattarsi di beni nuovi, quindi nel campo Regime Non deve esserci il valore E (beni usati)
- il Conto d'immobilizzazione deve avere una Classificazione Conti che identifichi i «beni materiali» (compresa tra 01.2.00 e 01.2.99)
- sono esclusi i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

---

Revisione #1

Creato 13 aprile 2016 07:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 3 agosto 2016 08:47:38 da Giuseppe Anelli