
JB1.2 - Dove sta nella mappa

In una frase. L'Accesso sta all'ingresso di ADSWnext, accanto al Gateway: è il primo componente che incontri e l'unico che vede la tua password.

Sapere dove sta spiega perché i servizi non ti chiedono mai chi sei: lo hai già detto all'ingresso.



La mappa di ADSWnext con accesa la tessera Accesso, nel gruppo Ingresso e controlli

Chi lo chiama. Il tuo browser, quando apri l'applicazione: se non sei ancora entrato vieni mandato alla pagina di accesso. Il Gateway, che a ogni richiesta controlla che il tuo lasciapassare sia valido. Il Ponte col COBOL, quando apri le pagine storiche.

Chi chiama lui. Nessun servizio, nel lavoro di tutti i giorni. Solo durante l'installazione SIGEAnext gli consegna utenti e ruoli presi dal gestionale.

Cosa vuol dire per te. La password la scrivi in un posto solo. I servizi dietro il Gateway non la vedono e non la conservano: ricevono il lasciapassare, ci leggono i tuoi ruoli e decidono il tuo livello.

> **Nota.** Se l'Accesso è spento, nelle pagine nuove non entra nessuno. Nelle pagine storiche un avviso lo dice e ti lascia scegliere di entrare con il solo accesso del gestionale, se chi amministra non lo ha vietato.

> **Per chi sviluppa.**
> • Il Gateway controlla la firma del token con le chiavi pubbliche del realm; codice in `backend/middleware/it_gsba_api_gateway`.
> • I ruoli si leggono dal token allo stesso modo in tutti i servizi: quelli del realm e quelli di tutti i client.
> • Il Keycloak dei PC di sviluppo è in `backend/middleware/it_gsba_sso_login` e non si usa nelle installazioni vere.
> • L'ingresso senza Accesso nelle pagine storiche si vieta con `SBH_SSO_FALLBACK=false`.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:56:20 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:34:08 da Genesys Software