JE6.1 - Il primo flusso

In una frase. Un flusso dice cosa succede e in che ordine: lo disegni collegando dei nodi, e salvandolo nasce già la schermata.

Form, tabella ed endpoint da soli sono pezzi fermi. Il flusso li mette in moto: «quando si apre la pagina leggi i dati, quando l'utente preme Cerca rileggili con i suoi filtri, e metti le righe nella tabella».




Come gira un flusso: qualcosa lo avvia, i nodi lavorano, alla fine resta l'esito

1. **Crea il flusso.** Dal menu: **Low-Code Platform** › **Dynamic Flows**, poi **Nuovo flusso**. Scegli una delle due strade.



Nuovo flusso: la strada guidata per le ricerche, il grafo libero per il resto

   - **Quick Flow Designer**: sei passi guidati per una ricerca completa, con filtri, risultati, grafico, azioni e voce di menu. Per consultare dati è la strada più corta.
   - **Flow Designer**: il disegno libero, nodo per nodo. I passi qui sotto seguono questa.
2. **Metti i nodi.** Trascinali dall'elenco a sinistra, o premi **Tab** e scrivi il nome. Per una ricerca ne bastano quattro: **Start**, **Form**, **Endpoint**, **Tabella**.
3. **Collegali.** Trascina dal quadratino a destra di un nodo a quello a sinistra del successivo. Se colleghi due nodi che non si capiscono, il bordo diventa rosso subito.
4. **Riempi ogni nodo.** Un clic sul nodo apre le proprietà a destra. Nel Form scegli quale form, nell'Endpoint quale endpoint e da dove prende ogni filtro, nella Tabella quale tabella.



Il Flow Designer: a sinistra i nodi, al centro il disegno, a destra le proprietà del nodo scelto

5. **Salva.** In basso la barra dice se il disegno regge. Salvando, la schermata nasce da sola: un riquadro per ogni nodo che si vede, il form sopra e la tabella sotto.
6. **Prova. Anteprima** apre la pagina vera, con i dati veri.

Cosa ci guadagni. A ogni salvataggio la schermata si riallinea al disegno. Aggiungi un nodo e compare il suo riquadro. Dove stanno i riquadri lo decidi tu, e resta.

Per chi sviluppa. Il nome del flusso è un identificatore: lettere, numeri, trattino basso. La schermata prende lo stesso nome con «View» in fondo. Il designer è in `frontend/ade-next/src/studio/flow-designer`, la strada guidata in `frontend/ade-next/src/studio/velocizzatore`.

Per approfondire.
• Flow Designer — guida a un flusso semplice: `docs/guide/flussi/flow-designer/README.md`
• Quick Flow Designer — una funzione con celle collegate, e funzioni che si riusano: `docs/guide/flussi/quick-flow-designer/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:03 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:36:02 da Genesys Software