JH5.7 - Stampe impaginate: Originale, Moderna, Griglia

In una frase. Una stampa impaginata che arriva a video si legge in tre modi: com'è stata stampata, in una veste più leggibile, oppure come una griglia da filtrare ed esportare.

Una stampa su carta si guarda e basta. A video puoi ordinarla per una colonna, cercarci dentro, portarla in Excel. È sempre la stessa stampa: il programma l'ha fatta una volta sola.

Sulle stampe impaginate la barra del visualizzatore ha tre pulsanti.

Vista	Cosa vedi	Cosa puoi fare
Originale	la pagina com'è stata stampata	ordinare con un clic sull'intestazione, stampare
Moderna	la stessa pagina con lo stile dell'applicazione	lo stesso, con una lettura più comoda
Griglia	le tabelle della stampa dentro la griglia	filtri, ricerca, somme, pivot, grafico, Excel


Moderna

L'impaginazione è la stessa. Cambia l'aspetto: la testata in una scheda, le intestazioni ferme mentre scorri, righe alterne, numeri in colonna, subtotali e totali in evidenza, negativi in rosso. Segue il tema chiaro o scuro.

Un clic sull'intestazione ordina le righe. Totali e subtotali restano al loro posto: si ordinano le righe dentro ogni gruppo. **Stampa** manda la pagina su carta bianca, con le intestazioni ripetute a ogni foglio.

Griglia

Le tabelle della stampa diventano una griglia come le altre: vedi Cercare e filtrare. I totali della stampa restano elencati sotto.



Costo trasporto per Spedizioniere
Periodo dal 01.01.2026 al 31.10.2026

DITTA **2-GS PASTIFICIO SPA** ELABORATO IL **27.10.2026 alle 12:45**

Standard | Cerca... | 5 righe

#	Spediz.	Descrizione	Navetta	Descrizione Navetta	Mese	N.Viaggi	Peso Trasp.(kg)	Val. Trasp.	Costo Trasp.	Val. Navetta	Costo Navetta	Costo Totale
	SPEDIZ.: **122 · LAGOSAREM SNC** 3											
1	122	LAGOSAREM SNC			Gennaio	3	12.500,00	1.375,00	0,11000	0,00		0,11000
2	122	LAGOSAREM SNC			Marzo	2	8.000,00	880,00	0,11000	120,50-		0,09494
3	122	LAGOSAREM SNC			Settembre	1	25.000,00	2.750,00	0,11000	0,00		0,11000
Σ							PESO TRASP.(KG): **45.500,00**					
	SPEDIZ.: **135 · TRASPORTI ROSSI SRL** 2											
4	135	TRASPORTI ROSSI SRL	7	NAVETTA NORD	Febbraio	4	1.200,00	300,00	0,25000	60,00	0,05000	0,30000
5	135	TRASPORTI ROSSI SRL	7	NAVETTA NORD	Ottobre	1	950,00	237,50	0,25000	47,50	0,05000	0,30000
Σ							PESO TRASP.(KG): **2.150,00**					
Σ							PESO TRASP.(KG): **47.650,00**					

5 righe — fine elenco

TOTALI DELLA STAMPA
Totale · 122 · LAGOSAREM SNC Peso Trasp.(kg) **45.500,00**
Totale · 135 · TRASPORTI ROSSI SRL Peso Trasp.(kg) **2.150,00**

Una stampa nella vista Griglia: le righe raggruppate per spedizioniere e i totali della stampa sotto

La schermata è una stampa di prova con dati finti.

Da dove arrivano queste stampe

Sono le uscite **XML** del pannello di avvio. Il server le manda in due forme: già impaginate, oppure come dati accompagnati dal loro foglio di impaginazione. In questo secondo caso **Mostra XML** fa vedere i dati grezzi e **Mostra documento** torna alla pagina.

Mentre arrivano fogli di stile e logo leggi «Caricamento del layout di stampa…».

> **Nota.** La prima volta la stampa si apre in **Originale**, poi nell'ultima vista che hai scelto.

> **Nota. Griglia** è spenta se nella stampa non c'è una tabella riconoscibile: lo dice il suggerimento.

> **Nota.** Se manca un pezzo dell'impaginazione, per esempio il logo, la stampa si vede lo stesso, con l'avviso «Layout incompleto». Per i loghi vedi Loghi delle ditte nelle stampe.

> **Nota.** Una stampa ripresa dall'archivio si vede allo stesso modo.

> **Per chi sviluppa.** Le viste sono in `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-print-styled` e `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-print-modern`. Fogli di stile e loghi li consegna il Ponte col COBOL, solo per i file citati dal server in quella sessione.

Per approfondire.

• Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 09:22:58 da Genesys Software
Aggiornato 17 novembre 2026 09:24:06 da Genesys Software