
# JI3.2 - Vedere com'è andata

**In una frase.** Ogni giro lascia una riga: quando è partito, quanto è durato, com'è finito, e i file che ha prodotto.

Un lavoro che gira di notte deve potersi controllare al mattino in dieci secondi. Non devi fidarti: guardi.

1. **Apri «Log esecuzioni».** Trovi i giri di tutti i flussi, dal più recente. In alto filtri per stato, per flusso e per periodo.





*Il log: un giro fermato e uno riuscito, con le righe raccolte e i file. Pagina di prova con dati finti*

2. **Leggi lo stato.**

| Stato | Vuol dire |
|---|---|
| **In coda**, **In corso** | deve ancora partire, o sta lavorando |
| **Riuscita** | ha finito e i file ci sono |
| **Fermata** | ha trovato qualcosa di diverso dal previsto: serve una persona |
| **Errore** | un problema passeggero (rete, server, tempo): riprova da solo, se lo hai chiesto |

3. **Fai clic su una riga.** Si apre il dettaglio: i passi con l'ora, i parametri usati, i **File prodotti** (un clic e li scarichi), e dove sono stati consegnati.




*Il dettaglio di un giro riuscito: 168 righe, i passi fatti, due file da scaricare. Pagina di prova con dati finti*

4. **Se vuoi vedere di più.** Sotto i passi, **Schermate** mostra ogni maschera con i valori con cui il flusso l'ha lasciata. In fondo, **Diagnostica** elenca cosa si sono detti il flusso e il server: con **Copia** la mandi a chi ti assiste. Password e campi segreti non compaiono mai.

Lo stesso elenco, per un flusso solo, è nella scheda **Storico** della sua pagina. Anche l'elenco dei flussi dice per ognuno com'è andata l'ultima volta, e mette in cima quelli fermati o in errore.

> **Nota.** Mentre un giro è in corso il dettaglio si aggiorna da solo e dice cosa sta aspettando. L'elenco no: premi **Aggiorna**.

> **Per chi sviluppa.** Le esecuzioni e i file stanno nella cartella dati di SBHgateway. La diagnostica tiene le ultime 500 righe, le schermate al massimo 60 maschere per giro e le prime 100 righe di ogni griglia.

> **Per approfondire.**
> • Client SBH — i flussi: una funzione COBOL che si riesegue da sola: `docs/guide/moduli/sbh-flussi/README.md`

---

Revisione #3
Creato 17 novembre 2026 07:58:16 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 18 novembre 2026 06:52:46 da Genesys Software