JK2.2 - Da SBHweb con l'uscita GPE_NEXT_PDF

In una frase. Una stampa dell'ERP legacy/COBOL esce come PDF impaginato da GPEnext, se all'avvio scegli l'uscita `GPE_NEXT_PDF`.

Il programma storico continua a fare il suo lavoro: prepara i dati. L'impaginazione la fa GPEnext, con un modello che si può ridisegnare. Così anche le stampe di sempre prendono un aspetto curato, senza riscrivere il programma.


> **Attenzione.** Le schermate di questa pagina vengono dalla prova fatta su una funzione sola, la situazione dei mezzi della flotta. Sulle altre funzioni la strada è da provare dal vivo.

1. **Scegli l'uscita.** Apri la funzione dal menu di SBHweb. Nel pannello di avvio, al punto **3 Uscita**, premi `GPE_NEXT_PDF`, poi **Avvia**. La scelta vale solo per questo lancio: la volta dopo va rifatta. Lo stesso vale per **ANALISI**.




Il punto 3 del pannello di avvio con l'uscita GPE_NEXT_PDF scelta

2. **Lancia la stampa come sempre.** Dentro la funzione usi gli stessi pulsanti di prima.




La funzione dei mezzi flotta con i due pulsanti dei report

3. **Il PDF si apre a video.** In basso compare un messaggio di attesa, poi il documento. Sopra il PDF una riga dice con quale modello è stato fatto. Da lì lo stampi, lo scarichi o lo affianchi alle maschere.



Il PDF nel visualizzatore di SBHweb, con la riga che nomina il modello usato

Dietro le quinte succede questo.



Chi parla con chi quando stampi in PDF da SBHweb

L'uscita `GPE_NEXT_PDF` c'è su ogni voce del menu, anche dove un modello non esiste ancora: vedi Se manca il modello. È grigia solo se GPEnext non risponde o se il tuo livello non permette di stampare.

> **Per chi sviluppa.**
> • I dati della stampa partono dal browser e arrivano a GPEnext passando dal Gateway, con l'accesso dell'utente. Non ci sono segreti fra servizi e il Ponte col COBOL non conosce GPEnext.
> • Il modello si cerca per nome della stampa: prima il nome esatto con la sequenza, poi quello senza.
> • Il codice della sessione è in `frontend/sbh-web/src/session`.

> **Per approfondire.**
> • Stampare in PDF con GPE-NEXT dalla sessione SBH: `docs/guide/moduli/sbh-stampa-gpe-next/README.md`
> • Stampare dal gestionale: `docs/guide/gpe-next/cliente/10-stampare-dal-gestionale.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 08:01:04 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:03 da Genesys Software