JL2.3 - Modelli di stampa (GPENEXT2)

In una frase. I Modelli di stampa sono l'archivio di GPEnext: conserva i modelli dei documenti, le ditte e i loro loghi.

Una fattura stampata è fatta di due cose: i dati di quella fattura e il modello che dice dove vanno, con quale carattere, con quale logo. I dati arrivano al momento della stampa. Il modello sta qui, pronto per la prossima.

Cosa c'è dentro.

- I modelli dei documenti e le loro versioni di base.
- Le ditte, ognuna con il suo logo.
- Le immagini caricate: loghi e figure usate nei modelli.
- I profili di stampa attivi e i ruoli di GPEnext.
- I dati dell'installazione: nome dell'azienda e logo predefinito.

Cosa non c'è dentro. I dati dell'azienda. GPEnext non ha un collegamento ai Dati aziendali: riceve i dati da stampare insieme alla richiesta e compone il documento.

Chi lo usa. Solo GPEnext. Legge e scrive. Quando cambi un modello o carichi un logo, la modifica finisce qui.

Cosa ci guadagni. Il logo di una ditta si carica una volta e sta in un posto solo. E i modelli hanno un archivio loro: si possono salvare e ripristinare senza muovere i dati dell'azienda.

La struttura si aggiorna da sola. Come per ADEnext, è GPEnext che adegua l'archivio quando si accende con una versione nuova. Al primo avvio le tabelle le crea lui: chi installa prepara solo l'archivio vuoto.

> **Per chi sviluppa.**
> • Schema MySQL `GPENEXT2`. Collegamento: `GPE_DB_URL`, `GPE_DB_USER`, `GPE_DB_PASSWORD`. Sul server, senza queste il servizio non parte.
> • Tabelle principali: `templates`, `template_base_versions`, `ditte`, `images`, `installation`, `ruoli`.
> • Migrazioni in `backend/middleware/it_gsba_gpe_next/src/main/resources/db/migration-mysql`.
> • Come si usano modelli e loghi: libro JK - GPEnext.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 08:00:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:37 da Genesys Software