

JS1 SBH — accesso e novità

- [1. Accesso](#)
- [2. Dopo il login](#)
- [3. In una funzione](#)
- [4. Schede delle sessioni](#)
- [5. Opzioni utili](#)


1. Accesso

La finestra dell'SBH Helper

Se l'SBH Helper non risponde, prima di connettersi compare «**Avvio dell'SBH Helper**»: sbh-web prova ad avviarlo. Dopo qualche secondo, se non parte, propone **Installa** e **Riprova ad avviarlo**. Con **Continua senza** si entra lo stesso: mancano stampa diretta, cartelle, posta e terminalini.

Nessuna schermata: su questo PC l'helper era già acceso, quindi la finestra non compare.

La pagina di avvio



Al centro **Connetti**. Sotto:

- **Postazione**: il nome con cui il server vede questo PC (dall'SBH Helper). L'icona lo copia.
- **Server**: quello predefinito del gateway, oppure uno scelto. Clic per cambiarlo.
- **Connessioni salvate**: i server usati spesso, con un nome.

✓ Verifica: la pagina mostra «Connetti» e la riga «Postazione».

Server di connessione

×

Le sessioni nuove si collegano a questo server; quelle già aperte restano dove sono. Predefinito del gateway:

Server

server-di-prova

Porta

7000

Ammessi dal gateway

↺

Ripristina predefinito

Annulla

✓ Usa questo server

Il clic sul server apre **Server di connessione**: server e porta, fra quelli ammessi dal gateway. **Ripristina predefinito** torna a quello del gateway.

✓ Verifica: la finestra «Server di connessione» ha i campi Server e Porta.

Connessioni salvate

CONNESSIONI SALVATE

+ Nuova configurazione

Salva questa connessione

Nome

Prova Milano

Server

srv-prova-mi

Porta

7000

Etichette - 1/8 - clic per aggiungere o togliere

✓ prova

Nuova etichetta

+ Crea

Annulla

✓ Salva

Nuova configurazione: nome, server, porta ed etichette (fino a 8, ognuna col suo colore). **Salva questa connessione** salva invece il server scelto sopra.

The screenshot shows the SIGEAnext web interface. On the left is a large, stylized 'G' logo composed of concentric lines. On the right, there's a section titled 'Sessione SIGEA' with an alarm clock icon. Below the title, it says 'Il client web del gestionale: si collega al server configurato nel gateway.' and a 'Connetti' button. Underneath, it shows 'Postazione: GEPORT23 - nome del PC, dall'SBH Helper' and a 'predefinito' label. A panel titled 'CONNESSIONI SALVATE 3' contains a search bar and a list of connections. The list has two entries: 'Prova Milano' and 'Prova Torino', both with a 'prova' button. The bottom of the interface has a navigation bar with 'Nuova sessione' and 'Non connesso' tabs, and a footer with icons for 'Documenti', 'GEPORT23', 'Assistente', and 'GENIS'.

Sessione SIGEA

Il client web del gestionale: si collega al server configurato nel gateway.

[Connetti](#)

Postazione: GEPORT23 - nome del PC, dall'SBH Helper

predefinito

CONNESSIONI SALVATE 3

+ Nuova configurazione Salva questa connessione

Cerca per nome, server, prodotto, cliente o etichetta

tutte clienti **prova**

Prova Milano	prova		
srv-prova-mi:7000 - mai usata			
Prova Torino	prova		
srv-prova-to:7000 - mai usata			


Nuova sessione + Non connesso

Documenti GEPORT23 Assistente GENIS

Le etichette diventano **filtri** sopra l'elenco (qui solo «prova»). La ricerca trova per nome, server, prodotto, cliente o etichetta. Un clic sulla riga si collega; la matita modifica (F2), il cestino elimina. Le connessioni stanno nel browser.

✓ Verifica: tre connessioni salvate; il filtro «prova» ne mostra due.


Login



Utente e password del server SIGEA (massimo 12 caratteri). La password e' mascherata; l'occhio la mostra. Il primo accesso scarica i menu di tutti i moduli: 2-4 minuti. Poi restano nel browser.

✓ Verifica: il campo password e' di tipo password.

2. Dopo il login



A sinistra il **menu** del modulo: in alto il modulo (clic per cambiarlo), la ricerca, poi **Preferiti** e **Recenti** del modulo, poi le funzioni. Se un modulo ha piu' **versioni**, il menu ne mostra una riga per versione. In fondo: modulo, versione e rilascio.

Al centro il benvenuto: modulo, utente, uscita predefinita e i tasti utili.

✓ Verifica: il piede del menu dice «Menu B20».

The screenshot shows the 'Condizioni Pagamento' (Payment Conditions) configuration screen in the eSigea software. The breadcrumb trail indicates the path: B20 > 1.1 Parametri base > 1.1.1 Tabelle Generali > 1.1.1.1 Condizioni Pagamento. The main area is divided into three sections: 1. TIPO DI LAVORO (Type of Work) with buttons for Inserimento (Insert), Modifica (Modify), Interrogazione (Query), and Cancellazione (Delete); 2. MODALITÀ (Mode) with a note about the definitive function; 3. USCITA (Output) with a table of output settings.

USCITA	Testo	Laser	PDF
DUMPR	Stampante di Sistema		Testo
HOLD	Stampe in Sosta		Testo
RLP301	Epson SCHIAVONE		Testo
RLP641	EPSON PESOLA		Testo
SYSR	Stampante di Sistema		Testo
E_SBRPR_Z	Stamp. virt. SBH RAW		Testo
T_DOC	File.TXT sul server		Testo

Scelta una voce, il **pannello di avvio** mostra il percorso, il **logo del prodotto** (eSigea o Sigeadb) in alto a destra, i **tipi di lavoro** (Inserimento, Modifica, Interrogazione, Cancellazione), modalita', ruolo e uscita. **Avvia** (o Invio) apre la funzione.

Dal menu, **Tab** porta il cursore nel pannello, sul tipo di lavoro scelto: si continua da tastiera.

✓ Verifica: quattro tipi di lavoro; dopo Tab il tipo scelto ha il fuoco.


Amministrazione
 B20 - 438 funzioni

RECENTI
 1

FUNZIONI

	1.1 Parametri base	▼
	1.2 Anagrafica Soggetti e PdC	▼
	1.9 **Servizi diversi	▼
	1.10 Stampe Servizio Impostare	▼
	1.12 Export Dati Servizio	▼
	1.16 Manut. & Assestamento archivi	▼
	1.25 Passaggio Anno	▼
	1.26 GQM	
	2.1 PRIMA NOTA	▼
	2.10 Stampe Servizio Controlli	▼
	2.20 Inquiry	▼
	2.26 GQM	
	3.9 Corrispettivi	▼
	3.10 Fatture elettroniche attive	▼
	3.11 Autofatture elettron. estere	▼
	3.14 Adempimenti contabili	▼
	3.15 Adempimenti fiscali	▼
	3.16 **Adempimenti fine anno	▼
	3.18 Aggiornamenti	▼
	3.26 GQM	
	4.1 Analisi contabili	▼
	4.18 Inquiry & Reports Statistiche	▼

Menu B20 - vers. 0000 - rel. 6700

Dopo aver usato una funzione, compare fra i **Recenti** del modulo (anche nel benvenuto). La stella del pannello la mette fra i **Preferiti**.

✓ Verifica: la sezione Preferiti/Recenti del menu e' a video.

3. In una funzione

13.10.26 09:56

Condizioni pagamento

Codice pagamento

Decorrenza pagamento

Data decorrenza pagamento

Tipo frazionamento IVA

Codice addebito spese

Importo minimo TR/RB

Importi espressi in

Pagamento alternativo

Tipo carta

GGdec % Rata

Tipo carta

GGdec % Rata

Tipo carta

GGdec % Rata

Convalida

#	Cod.	Descrizione	DecPag	DataDecPag	CodAddSpese	ImpMin	Valuta	PagAlt	DescPag	TC_1	GG dec_1	% Rata 1	TC_2	GG dec_2	% Rata 2	TC_3	GG dec_3	% Rata 3	TC_4	G
1	1	CONTANTI	0	0	1	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.	0	0	0	0	EUR	0		OP	10	100,00		0	0,00		0	0,00		
3	3	BANCO DI ROMA 1	0	0	0	0	EUR	0		OP	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI	0	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
5	5	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
6	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
7	14	CONTRASSEGNO V.F.	0	0	0	0	EUR	0		CS	10	100,00		0	0,00		0	0,00		
8	15	C/C POSTALE	0	0	0	0	EUR	0		OP	1	100,00		0	0,00		0	0,00		
9	100	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
10	101	BONIFICO BANCARIO F.M.	1	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		
11	103	A.D. 30/GG	0	0	0	0	EUR	0		BB	30	100,00		0	0,00		0	0,00		

SYSTEM MANAGER - E20 #5

Interrogazione

Definitivo

T_S8HVP Testo

ALL

Menu

Esporta

Documenti

GEPORT23

Assistente

GENIS

- In alto a destra, nella barra delle azioni, il **percorso completo del menu** (modulo > rami > funzione).
- Fra maschera e griglia, la presa coi **tre puntini**: si trascina per ridimensionare i pannelli.
- Nella barra in basso: tipo di lavoro, modalita', uscita e l'**interruttore della vista**.

✓ Verifica: il percorso nella barra contiene «Condizioni».



13.10.26 09:56

Condizioni pagamento

Inquiry

Codice pagamento

Decorrenza pagamento

Data decorrenza pagamento

Tipo frazionamento IVA

Codice addebito spese

Importo minimo TR/RB

Importi espressi in

Pagamento alternativo

CONTANTI

CODE-PAGA

Form 20000FTB2- E20

Maschera 20000HTB2-200 ✓ form HL occ. 1

Campo CODE-PAGA #3 edit

Record offset 19 3 byte 5 cifre COMP-3

Help 3828- codice pagamento

Valore 1

Tipo carta	GGdec % Rata	Tipo carta	GGdec % Rata	Tipo carta	GGdec % Rata
1 0 Contanti	0 100,00	9 0 Contanti	0 0,00	17 0 Contanti	0 0,00
2 0 Contanti	0 0,00	10 0 Contanti	0 0,00	18 0 Contanti	0 0,00
3 0 Contanti	0 0,00	11 0 Contanti	0 0,00	19 0 Contanti	0 0,00
4 0 Contanti	0 0,00	12 0 Contanti	0 0,00	20 0 Contanti	0 0,00
5 0 Contanti	0 0,00	13 0 Contanti	0 0,00	21 0 Contanti	0 0,00
6 0 Contanti	0 0,00	14 0 Contanti	0 0,00	22 0 Contanti	0 0,00
7 0 Contanti	0 0,00	15 0 Contanti	0 0,00	23 0 Contanti	0 0,00
8 0 Contanti	0 0,00	16 0 Contanti	0 0,00	24 0 Contanti	0 0,00

Convalida

SYSTEM MANAGER - E20 #5

Interrogazione

Definitivo

T_SBHVP Test

ALL

Menu

Esporta

Documenti

GEPORT23


Assistente

GENIS

Shift + clic destro su un campo apre l'**ispettore**: form, maschera, campo, posizione nel record, help e valore. Senza traffico verso il server.

✓ Verifica: l'ispettore si apre sul campo CODE-PAGA.

4. Schede delle sessioni



Nella barra in basso c'è una scheda per sessione. Si aggiunge col **+** (con login) o con **Duplica** dal clic destro sulla scheda (senza login). Ogni scheda mostra utente, **modulo** e **slot** (**#5**, **#6**). Passando sopra, il **tooltip** dice server, utente, modulo, slot e stato.

L'**icona del telefonino** accanto allo slot (qui sulla scheda **#5**) indica la sessione a cui sono agganciati i **terminalini RMH** dell'SBH Helper.

✓ Verifica: due schede, il tooltip della seconda è a video.

Amministrazione B20 - 438 funzioni

Cerca nel menu (testo o numero)...

RECENTI

1.1.1.1 Condizioni Pagamento

FUNZIONI

1.1 Parametri base

1 Tabelle Generali

1 Condizioni Pagamento

2 Banche

3 Causali Contabili

4 Voci Bilancio UE dir. 34/2013

5 Riclass. Piano Conti Genesys

6 Mastri

7 Comuni

8 Codici Attività

20 Cambi / Valute

21 Regioni

22 Province

23 Collocazione territoriale

24 Nazioni-Stati esteri

2 Tabelle Fiscali

3 Tabelle Classificaz.Cli./For.

9 Ditta

1.2 Anagrafica Soggetti e PdC

1.9 **Servizi diversi

1.10 Stampe Servizio Impostare

1.12 Export Dati Servizio

B20 > 1.1 Parametri base > 1.1.1 Tabelle Generali > 1.1.1.1 Condizioni Pagamento

1.1.1.1 Condizioni Pagamento ☆

Fase 1 - Manutenzione - scegli il tipo di lavoro e l'uscita, poi **Invia** o **Avvia**.

1 TIPO DI LAVORO

Inserimento I
Crea nuovi dati

Modifica M
Cambia dati esistenti

Interrogazione R
Consulta i dati

Cancellazione C
Elimina dati esistenti

2 MODALITÀ

⚠ Solo definitiva: la funzione aggiorna gli archivi.

RUOLO

ALL SYSADMN SYSADMNA

3 USCITA

Testo Laser PDF

☐ DUMPR	Stampante di Sistema	Testo
☐ HOLD	Stampe in Sosta	Testo
☐ RLP301	Epson SCHIAVONE	Testo
☐ RLP641	EPSON PESOLA	Testo
☐ SYSPR	Stampante di Sistema	Testo
☐ E_SBHRPR_Z	Stamp. virt. SBH RAW	Testo
☐ T_DOC	File TXT sul server	Testo

+ Inserimento - Definitiva - Testo su T_SBHVPR

Avvia

Menu B20 - vers. 0000 - rel. 6700

SYSTEM MANAGER - B20 #5 SYSTEM MANAGER - B20 #6

Documenti GEPORT23 Assistente GENIS

F5 (ricarica della pagina) **riprende tutte le sessioni**, ognuna dove era: qui le due schede tornano sul menu, senza rifare il login.

✓ Verifica: dopo la ricarica le schede sono ancora due, col menu.

5. Opzioni utili

Il pulsante ☰ in basso a sinistra apre le **Opzioni**, a gruppi.

The screenshot displays the IGEAnext software interface. On the left, a sidebar menu is visible with sections like 'VISTA' (View) and 'IMPOSTAZIONI' (Settings). The main window shows the 'Condizioni Pagamento' (Payment Conditions) configuration page. The top navigation bar includes the IGEA logo and various system icons. The main content area is divided into three tabs: '1 TIPO DI LAVORO' (Type of Work), '2 MODALITÀ' (Mode), and '3 USCITA' (Output). The '1 TIPO DI LAVORO' tab is currently selected, showing four main action buttons: 'Inserimento' (Insert), 'Modifica' (Modify), 'Interrogazione' (Query), and 'Cancellazione' (Delete). Below these, the '2 MODALITÀ' tab is visible, showing a 'RUOLO' (Role) section with buttons for 'ALL', 'SYSADMN', and 'SYSADMNA'. The '3 USCITA' tab is also visible, showing a list of printer models and their corresponding file formats. The bottom status bar indicates the current session and system information.

Condizioni Pagamento

Fase 1 - Manutenzione - scegli il tipo di lavoro e l'uscita, poi **Invia** o **Avvia**.

1 TIPO DI LAVORO

- Inserimento** (I): Crea nuovi dati
- Modifica** (M): Cambia dati esistenti
- Interrogazione** (R): Consulta i dati
- Cancellazione** (C): Elimina dati esistenti

2 MODALITÀ

Solo definitiva: la funzione aggiorna gli archivi.

RUOLO

- ALL**
- SYSADMN**
- SYSADMNA**

3 USCITA

- Testo** (Laser, PDF)
- DUPR**: Stampante di Sistema (Testo)
- HOLD**: Stampe in Sosta (Testo)
- RLP301**: Epson SCHIAVONE (Testo)
- RLP641**: EPSON PESOLA (Testo)
- SYSR**: Stampante di Sistema (Testo)
- E_SBHRPR_Z**: Stamp. virt. SBH RAW (Testo)
- T_DOC**: File TXT sul server (Testo)

Avvia

The screenshot displays the IGEAnext web application interface. The top navigation bar includes the IGEA logo and various system icons. The left sidebar contains a menu with options such as 'SBH Helper 1.0.107 attivo - stampante HP LaserJet SP', 'Manuale in linea', 'Informazioni sulla sessione', and 'VISTA'. The main content area is titled '1.1.1.1 Condizioni Pagamento' and shows the 'Fase 1 - Manutenzione' step. It features three main action buttons: 'Inserimento' (green), 'Modifica' (orange), and 'Interrogazione' (blue). Below these, the 'MODALITÀ' section indicates 'Solo definitiva: la funzione aggiorna gli archivi.' and the 'USCITA' section offers options like 'Testo', 'Laser', and 'PDF'. A table lists various printer models and their corresponding file formats. The bottom status bar shows 'SYSTEM MANAGER - B20 #5' and 'SYSTEM MANAGER - B20 #6'.

- **Sessione:** SBH Helper (stato, stampante, terminalini), Servizi RMH (terminalini), Manuale in linea, Informazioni sulla sessione.
- **Vista:** Tutta la finestra, Tema scuro, Icone, Carattere, Barra dei comandi, Vista maschere.
- **Impostazioni:** Tasti funzione, **Dati salvati nel browser**.

La voce **Servizi RMH (terminalini)** compare solo con un SBH Helper che li offre: spenta, sbh-web non li avvia.

Dati salvati nel browser

×

Quello che sbh-web tiene in questo browser. Le cache si ricostruiscono dal server; le sessioni da riprendere servono a rientrare dopo una ricarica della pagina.

Sessioni da riprendere (2) localStorage + IndexedDB, formato v2 - 4 voci	141 KB
Menu dei moduli IndexedDB - cache - 29 voci	1,1 MB
Maschere (form) IndexedDB - cache - 2 voci	16 KB
Guide localStorage - cache - 4 voci	18 KB
Regole MUR localStorage - cache - 0 voci	0 B
Griglie e misure delle maschere localStorage - 0 voci	0 B
Preferenze, connessioni, recenti localStorage - 7 voci	3 KB

CACHE PER SERVER

1,1 MB

Tutto il sito in questo browser: 556 KB su 10 GB disponibili.


Dimentica sessioni da riprendere

 Svuota cache

Chiudi


Dati salvati nel browser: quanto occupa sbh-web, per categoria (sessioni da riprendere, menu, maschere, guide, preferenze). **Svuota cache** libera spazio (il server rimanda i dati); **Dimentica sessioni da riprendere** cancella i rientri.

✓ Verifica: la finestra «Dati salvati nel browser» si apre dalle Opzioni.




SBH Helper apre il pannello dell'helper: versione, **Dispositivi** (i terminalini RMH: ping, log, messaggi), Stampanti, Aggiorna. Qui i servizi RMH erano **occupati da un'altra sessione** (slot 5): **Riprova** li richiede per la sessione attiva. Senza helper, la voce propone di scaricarlo.

Nessun terminalino era collegato: l'elenco dei dispositivi e' vuoto.



Personalizzazione (icona in alto a destra della barra): «Stai personalizzando» sceglie il prodotto (**eSIGEA** o **SIGEAdb**). Superficie e **tinta dello sfondo** valgono per le sessioni di quel prodotto.



Campi di input: sfondo, bordo e bordo al focus dei campi attivi, e dei campi disattivi e in sola lettura. **Auto** usa il colore del tema. Valgono per il modo chiaro o scuro in uso.

✓ Verifica: il pannello mostra la scelta del prodotto.