

6. Opzioni > «Configura la griglia»: ordinamento e subtotali

E' la configurazione del client legacy (il suo `.cnf`): ordinamento fino a tre colonne, il subtotale a ogni cambio delle prime, le «Righe di totale» con una funzione per colonna (somma, media, conteggio, distinti, minimo, massimo). A differenza del clic sull'intestazione, questa passa per la griglia come la farebbe il COBOL con `PUT-GRID AGGREGATE`: le righe di totale non sono istanze e non tornano al COBOL.

27.09.26 20:44

Condizioni pagamento

Codice pagamento

Decorrenza pagamento

Data decorrenza pagamento

Tipo frazionamento IVA

Codice addebito spese

Importo minimo TR/RB

Importi espressi in

Pagamento alternativo

Tipo carta

GGdec % Rata

Tipo carta

GGdec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Configura la griglia · 20000DTB2-200

ORDINA PER

1 TC_1

2 (nessuna)

3 (nessuna)

☐ Decrescente

☒ Rigue di totale

TOTALI PER COLONNA

Cod.

DecPag

CodAddSpese

Valuta

DescPag

GG dec_1

TC_2

% Rata 2

GG dec_3

TC_4

% Rata 4

GG dec_5

TC_6

% Rata 6

GG dec_7

TC_8

Conteggio

DataDecPag

ImpMin

PagAlt

TC_1

% Rata 1

GG dec_2

TC_3

% Rata 3

GG dec_4

TC_5

% Rata 5

GG dec_6

TC_7

% Rata 7

GG dec_8

Togli configurazione

Annulla

Applica

#	COD.	DESCRIZIONE	DECPAG	DATADECPAG	CODADDSPESE	IMPMIN	VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	GG DEC_2	% RATA 2	TC_3	GG DEC_3	% RATA 3	TC_4	GG DEC_4	% RATA 4	TC_5	GG DEC_5
1	1	CONTANTI	0	0	0	0	EUR	0	CN	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.	0	0	0	0	EUR	0	BB	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3	3	BANCO DI ROMA 1	0	0	0	0	EUR	0	BB	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI	0	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
5	5	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0	BB	90	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0	BB	45	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
7	14	CONTRASSEGNO V.F.	0	0	0	0	EUR	0	BB	75	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	15	C/C POSTALE	0	0	0	0	EUR	0	BB	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
9	100	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
10	101	BONIFICO BANCARIO F.M.	1	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
11	103	R.D. 30 GG	0	0	0	0	EUR	0	BB	90	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
12	104	R.D. 45 GG	0	0	0	0	EUR	0	BB	45	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
13	106	R.D. 60 GG	0	0	0	0	EUR	0	BB	75	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
14	107	NON RITROVATA NEW	0	0	0	0	EUR	0	BB	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
15	109	R.D. 90 GG	0	0	0	0	EUR	0	BB	90	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

#	COD.	DESCRIZIONE	DECPAG	DATADECPAG	CODADDSPESE	IMPMIN	VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	GG DEC_2	% RATA 2	TC_3	GG DEC_3	% RATA 3	TC_4	GG DEC_4	% RATA 4	TC_5	GG DEC_5
9	200	BONIFICO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
10	400	BONIFICO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0	BB	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
11	401	B.B. 30 GG DF	0	0	0	0	EUR	0	BB	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
12	402	B.B. 60 GG DF	0	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
13	403	B.B. 90 GG DF	0	0	0	0	EUR	0	BB	90	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
14	404	B.B. 45 GG D.F.	0	0	0	0	EUR	0	BB	45	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
15	405	B.B. 75 GG D.F.	0	0	0	0	EUR	0	BB	75	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
16	411	B.B. 30 GG F.M.	1	0	0	0	EUR	0	BB	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
17	412	B.B. 60 GG F.M.	1	0	0	0	EUR	0	BB	60	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
18	413	B.B. 90 GG FM	1	0	0	0	EUR	0	BB	90	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
19	12								BB														
20	10111	Cessione Credito 30GG	0	0	0	0	EUR	0	CC	30	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
21	1								CC														
22	1	CONTANTI	0	0	1	0	EUR	0	CN	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
23	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0	CN	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

SYSTEM MANAGER - 20000FTB2

ridatid31a012 - conn. 8

20000FTB2 - 20000HTB2-200

F3 F6 F8 Pag. giu Esc Esci Menu Esporta Documenti

✓ Verifica: ordinata per TC_1 con sottotale: a ogni cambio di TC_1 compare una riga di totale in grassetto su fondo grigio.

✓ Verifica: la riga di sottotale porta il conteggio dei codici del gruppo.

✓ Verifica: la riga di sottotale ha il fondo del totale su tutte le colonne della maschera, anche quella della matita. La colonna # (numero di riga della griglia comune) resta bianca: «Aperto».

✓ Verifica: la configurazione si ricorda nel browser (sbh-web.gridconf.<catalogo>.<utente>.<form>.<maschera>).

✓ Verifica: «Togli configurazione» torna all'ordine del COBOL, senza righe di totale, e dimentica la scelta.

Revisione #1

Creato 13 ottobre 2026 08:14:14 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 ottobre 2026 08:14:22 da Giuseppe Anelli