


7. F8 — la ricerca

F8 sul codice chiede al COBOL la sua ricerca: il server risponde con una **FIND-GRID** e il client la apre come finestra di ricerca. Il server manda le righe una pagina alla volta (qui dieci); la casella in alto filtra solo le righe già arrivate, perché il filtro vero l'ha già fatto il COBOL col valore del campo.

Mentre carica


Finché il server manda le righe la finestra è aperta ma vuota, con lo spinner: si capisce che il tasto è stato preso e che si sta aspettando il server, non il client. Per fotografarlo lo spec trattiene per un momento le risposte del server sul WebSocket (non le altera, le ritarda).



✓ Verifica: al centro c'è lo spinner con «Ricerca in corso...».

✓ Verifica: «Conferma selezione» è spento finché le righe non ci sono.

La prima pagina



✓ Verifica: sopra le righe ferme c'è lo spinner con «Carico altre righe...».

✓ Verifica: arrivata la pagina, il conteggio dice «20 righe caricate»: la seconda pagina si accoda.

La scelta torna al COBOL

Dopo «Altre righe» la selezione va sulla **prima riga nuova** (103): una freccia giù la porta sulla 104, Invio conferma. La scelta torna al COBOL come risposta alla ricerca, e il programma continua da solo: legge la condizione e porta il cursore al campo successivo.

27.09.26 20:47

Condizioni pagamento

Inquiry

Codice pagamento104R.D. 45 GG

Decorrenza pagamento0Dalla data della fattura

Data decorrenza pagamento0Non attiva

Tipo frazionamento IVA0Normale

Codice addebito spese0

Importo minimo TR/RB0

Importi espressi inEUR

Pagamento alternativo0

Tipo cartaGGdec % RataTipo cartaGGdec % RataTipo cartaGGdec % Rata

11Rim. Diretta45100,00

20Contanti00,00

30Contanti00,00

40Contanti00,00

50Contanti00,00

60Contanti00,00

70Contanti00,00

80Contanti00,00

90Contanti00,00

100Contanti00,00

110Contanti00,00

120Contanti00,00

130Contanti00,00

140Contanti00,00

150Contanti00,00

160Contanti00,00

170Contanti00,00

180Contanti00,00

190Contanti00,00

200Contanti00,00

210Contanti00,00

220Contanti00,00

230Contanti00,00

240Contanti00,00

Convalida

#	COD.	DESCRIZIONE	DECPAG	DATADECPAG	CODADDSPESE	IMPMIN	VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	GG DEC_2	% RATA 2	TC_3	GG DEC_3	% RATA 3	TC_4	GG DEC_4	% RATA 4
1	1	CONTANTI	0	0	1	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.	0	0	0	0	EUR	0		OP	10	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
3	3	BANCO DI ROMA 1	0	0	0	0	EUR	0		OP	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI	0	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
5	5	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
6	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
7	14	CONTRASSEGNO V.F.	0	0	0	0	EUR	0		CS	10	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
8	15	C/C POSTALE	0	0	0	0	EUR	0		OP	1	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
9	100	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
10	101	BONIFICO BANCARIO F.M.	1	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
11	103	R.D. 30 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	30	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
12	104	R.D. 45 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	45	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
13	106	R.D. 60 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	60	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
14	107	NON RITROVATA NEW	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
15	109	R.D. 90 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	90	100,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00

SYSTEM MANAGER - 20000FTB2

ridatid31a012 - conn. 8

20000FTB2 - 20000FTB2-200

F4 F12 Conferma Esc Esci Menu Esporta Documenti

- ✓ Verifica: il codice scelto (104) e' nel campo «Codice pagamento».
- ✓ Verifica: il COBOL ha caricato la testata e il campo in input ora e' «Convalida».
- ✓ Verifica: accanto ai codici compaiono le descrizioni in blu («Dalla data della fattura», «Non attiva», «Normale»): il client le prende dalla guida del campo, senza chiederle al server.
- ✓ Verifica: la barra dei tasti e' cambiata in `F4 F12 Conferma Esc Esci`, quelli del nuovo campo.