

# 3.1.5.3 - Generazione Flusso Standard CBI

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione provvede a generare il flusso digitale delle disposizioni di pagamento e a stampare *contestualmente* la Distinta definitiva. Per consentire la generazione - in uno stesso giorno - di più flussi relativi ad una stessa Banca, è previsto che il nome del file sia composto da **16 caratteri**, disposti nel seguente modo «**orpxxxxx.MGGPPPP**»:

**xxxxxx** = corrisponde al codice ABI della Banca

**M** = corrisponde al Mese di generazione flusso (1, ..., 9, O, N, D)

**GG** = corrisponde al Giorno di generazione flusso

**PPPP** = è un numero progressivo che parte da HHMM (ora - minuti) di generazione flusso e s'incrementa di una unità (MM) per ogni flusso generato

---

## Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta** e il **Conto Banca**, è fornito l'elenco delle Distinte in modalità *data-grid*, con possibilità d'interrogare le Partite contenute in ciascuna di esse, cliccando

sull'apposito pulsante



Nel *data-grid* a destra della videata, sono elencate le Distinte già generate nel flusso CBI e il

pulsante  consente di riattivare la generazione del flusso.

La modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione del *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12; è anche possibile selezionare più Distinte, che saranno quindi accorpate in un unico documento
2. l'impostazione del **Codice SIA**
3. l'impostazione della **Data disposizione**
4. la conferma definitiva al piede della videata

Al termine dell'elaborazione, la **Data disposizione** indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di [Generazione Proposte Distinte](#), mediante selezione dal menù a tendina.

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 1° videata

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 1° videata

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 2° videata

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 2° videata

### **Supporto per copia**

Impostare «0 - File».

### **Destinazione**

Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

### **Copia in locale**

Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

### **Cancellazione file origine**

Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore **1**) o la conservazione (valore **0**) del file d'origine.

Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento **1** (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di [Manutenzione Movimenti Accertamento](#)) e assumono come **Data Operazione** quella della **Disposizione**.

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:20:07 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 16 dicembre 2025 15:58:39 da Elena Saracino