

# 1.4.1.4 - Distinta Base: 4. Sostituzione Componenti



Questa funzione permette di sostituire un Componente con un altro, nell'ambito di una o più Distinte selezionate dall'utente. Per effettuare la sostituzione, è necessario che entrambi i Componenti siano dello stesso [Tipo](#): ne consegue dunque, la possibilità di sostituire un Prodotto di Base con altro Prodotto di Base oppure un Intermedio con un altro Intermedio. Qualora i due Componenti non siano dello stesso Tipo, la discrepanza sarà segnalata a video con il messaggio: «Sostituto non valido».

A livello di menù, la funzione di Sostituzione Componenti prevede le seguenti modalità:

- 1 - Automatica
- 2 - Con Selezione

La modalità **Con Selezione** si rivela utile per eseguire una sostituzione massiva dei Componenti, ma non su tutte le Distinte: in questo caso infatti, ogniqualvolta il programma intercetta il Componente da sostituire, chiede all'utente di confermare l'operazione.

## Modalità Operative

Dopo aver indicato i Componenti da sostituire, è possibile scegliere tra diversi criteri di sostituzione, che permettono di apportare delle modifiche ad alcuni valori del nuovo Componente. In particolare, è possibile modificare la Quantità, la percentuale di Calo o i Costi Aggiuntivi, nelle Distinte contenenti il Componente da sostituire.

### Tipo Variazione

La variazione può essere:

- 0 = a Valore
- 1 = a Percentuale

Impostando la variazione a Percentuale (valore **1**), non sarà possibile selezionare il Modo Calcolo S-Sostituzione.

## Valore/Percentuale

Dipendentemente dal Tipo Variazione selezionato, indicare l'importo o la percentuale su cui effettuare il calcolo.

In entrambi i casi, impostando **0** (*zero*), non sarà effettuato alcun calcolo.

## Modo Calcolo

Selezionare la modalità di calcolo tra le seguenti:

### **+** = in Aumento

Somma, nelle varie Distinte, il *valore* o la *percentuale* alla [base di calcolo](#) indicata.

### **-** = in Diminuzione

Sottrae, nelle varie Distinte, il *valore* o la *percentuale* alla [base di calcolo](#) indicata.

### **S** = Sostituzione

Sostituisce, nelle varie Distinte, il *valore* alla [base di calcolo](#) indicata.

## Base di Calcolo

Indicare quale valore del corpo della Distinta s'intende modificare:

**1** = Quantità

**2** = percentuale di Calo

**3** = Costi Aggiuntivi

Distinta Base: Sostituzione Componenti

Distinta Base: Sostituzione Componenti

---

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:24:18 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 23 gennaio 2026 11:00:59 da Elena Saracino