

# 2.1.1.2 - Conferma Prelievo

Rel. 6.1.9.0



In fase di Conferma, i movimenti transitori generati dalla [Distinta di Prelievo](#) diventano *definitivi* per l'aggiornamento del magazzino.

La fase di Conferma inoltre, esegue contestualmente l'aggiornamento automatico dei [Dati Contabili](#) degli Articoli, relativamente ai campi Carico Produzione (*Quantità e Valore*) e Scarico a Produzione (*Quantità*).

È opportuno precisare che: le fasi di Conferma Prelievo e Conferma Produzione sono tra loro alternative, l'esecuzione dell'una piuttosto che dell'altra dipende dal valore impostato nell'[Anagrafica Di.Ba.](#), in corrispondenza del campo [Tipo Aggiornamento](#). In particolare, se il campo [Tipo Aggiornamento](#) è impostato a **2** - Articolo Distinta e Componenti, eseguire la funzione di **Conferma Prelievo**; se invece è impostato ad **1** - solo Componenti oppure **3** - solo Articolo Distinta, eseguire la funzione di **Conferma Produzione**.

La funzione di Conferma Prelievo genera *contemporaneamente* i movimenti di magazzino relativi all'Articolo Distinta e ai vari Componenti.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

- 1** - Senza Modifica
- 2** - Con Modifica

L'opzione **2** permette di accedere alla modifica dei Documenti di Produzione confermati.


## Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare della **Ditta** e della **Data Movimento**, utile per determinare la competenza dei movimenti di magazzino.

### Distinta Prelievo

Il codice della Distinta di Prelievo è riportato sulla stampa della stessa, in alto a destra.



Impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *find-grid* con l'elenco delle Distinte in essere non ancora confermate, da cui è possibile selezionare quella

d'interesse.

Per gli Articoli abilitati alla Gestione Lotti, è richiesta l'impostazione del Codice Lotto da generare o aggiornare, per i movimenti di *Carico*, oppure quello da cui prelevare le quantità, per i movimenti di *Scarico*.

Conferma : impostazione Codice Lotto

Conferma : impostazione Codice Lotto

Nelle varie funzioni di Manutenzione, Interrogazione e Stampe di Magazzino, i movimenti generati in questa fase sono identificati dai seguenti campi:

### **Numero Documento di Produzione**

È il numero riportato sulla stampa della [Distinta di Prelievo](#).

### **Conto**

È il Conto a cui intestare i movimenti di magazzino (*Carico/Scarico*) generati.

Corrisponde al [Conto](#) indicato in fase di emissione della [Distinta di Prelievo](#).

### **Causale**

È impiegata la Causale [30 - Carico da Produzione](#).

20.04.26 10:10 Conferma prelievo ELAB.

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Anno 2026

Stampa Movim. 0 No

Dist. Prelievo 76 del 0

Doc. Prod. N. 1

Conto 0,00

Causale 0 Tipo

Deposito 0

Commessa 0,0

Articolo

UC 0 BxT 0 Colli 0 Quantità 0,000 ( )

Convalida

### **Conferma Prelievo**

Per le Ditte su cui è attivo lo scarico dei movimenti di produzione in Co.An., prima di confermare la Distinta, sarà effettuato un controllo sui Costi dei Componenti da scaricare. Il programma provvederà a segnalare, con apposito messaggio attenzionale, i Componenti su cui non è specificato il Costo.

Per ogni Distinta confermata, è generato un tabulato riepilogativo che fornisce, per ciascun Componente, le seguenti informazioni:

- Descrizione e Caratteristiche
- Lotto di Produzione
- Colli
- Quantità utilizzata

- Valore

---

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:24:19 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 20 aprile 2026 08:11:30 da Elena Saracino