

1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni

Rel. 6.1.7.0



Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le **Provvigioni Base** ed **Extra** da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Provvigione** differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale **Descrizione**.

Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale [TGP-Tipologia Gruppi Provvigione](#) del modulo Gestione Servizi.


Modalità Operativa

Impostare i seguenti campi:

Codice Provvigione

Questo Codice identifica *univocamente* la tabella Provvigioni.

In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice



Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante: cliccando su di esso si attiva la *find-grid* per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

Provvigione valida dal

In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito



pulsante, si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.

Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:

Tipo Calcolo

Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:

0 = Percentuale

la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA


1 = Valore x Quantità


la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo

Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.

Provvigione

Se il Tipo Calcolo è impostato a **0** (zero), in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a **1**, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,



Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante  corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche Non vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.

30.03.26 09:48

Tabella provvigioni

BASE

Modif

Codice ditta

1

GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Codice provvigione

2

Convalida

Gruppo	Descrizione	Tipo	Calcolo	Provvigione
1		A	0 %le	5,00000
2		A	0 %le	6,00000
3		A	0 %le	9,00000
4		A	0 %le	12,00000
5		A	0 %le	8,00000
6		A	0 %le	6,00000
7		A	0 %le	4,00000
8		A	0 %le	8,80000
9		A	0 %le	0,00000
10		A	0 %le	0,00000
11		A	0 %le	0,00000
12		A	0 %le	0,00000
13		A	0 %le	0,00000
14		A	0 %le	0,00000
15		A	0 %le	0,00000
16		A	0 %le	0,00000

Tabella Provvigioni: parziale della videata

Per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il **Codice Provvigione** nel campo [Tabella Provvigione](#) della [Anagrafica Agente](#); mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il **Gruppo Provvigione** nel

corrispondente [campo](#) della [Anagrafica Articolo](#).

Revisione #6

Creato 11 marzo 2026 08:19:08 da Elena Saracino

Aggiornato 30 marzo 2026 07:50:28 da Elena Saracino