


4.3.2.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Report Indice di Rotazione



Questo report fornisce l'Indice di Rotazione degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo (*anno o periodi intermedi*). L'Indice di Rotazione può essere calcolato per **Articolo** o per **Gruppo/Sottogruppo**: entrambe le selezioni sono accessibili a livello di menù. Ciascuna scelta prevede la possibilità di generare il report in forma **Analitica** o **Sintetica**, a seconda delle informazioni che s'intendono riportare in stampa.

Report Sintetico

Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report **Sintetico** fornisce le seguenti informazioni:

Stock Medio = (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)

È calcolato sommando le Esistenze Finali di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.

Sell Out Medio = (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)

È calcolato sommando gli Scarichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.

Sell In Medio = (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)

È calcolato sommando i Carichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.

Indice di Rotazione = (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)

È calcolato sommando gli Scarichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per lo Stock Medio.

Report Analitico

Oltre alle suddette informazioni, il report **Analitico** evidenzia per ciascun Articolo:


- l'Esistenza iniziale mensile
- la Quantità caricata nel mese
- la Quantità scaricata nel mese
- l'Esistenza finale del mese



[Parametri Filtro](#)

Formato di Output

Il report Indice di Rotazione può essere generato nei seguenti formati: **txt**, **laser**, **XML** e **PDF**. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](#) genesys software.



[Parametri Filtro](#)

Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

Mese	Esistenza Iniziale	Quantità Caricata	Quantità Scaricata	Esistenza Finale
Gennaio	800	500	300	1000
Febbraio	1000	300	400	900
Marzo	900	400	500	800
Aprile	800	500	300	1000
Totali	3500	1700	1500	3700

Avremo quindi:

• Stock Medio	-	(totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)	a	(3700 / 4)	=	925
• Se Il Out Medio	-	(totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)	a	(1500 / 4)	=	375
• Se Il In Medio	-	(totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)	a	(1700 / 4)	=	425
• Indice di Rotazione	-	(totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)	a	(1500 / 925)	=	1,6

L'Indice di Rotazione mette in evidenza come le Scorte di un determinato Articolo si siano rinnovate 1,6 volte nell'arco dei 4 mesi presi in esame.

Più il valore dell'Indice di Rotazione è elevato più è lenta la rotazione delle Scorte, perché questo indica che si trovano in magazzino quantità di merce eccessive rispetto all'andamento delle vendite, con conseguenti alti costi *(per esempio interessi e spese di conservazione)* e forti rischi *(per esempio per possibili mutamenti nei gusti della clientela)*. Al contrario, gli Articoli a rapida rotazione sono quelli che originano costi e rischi contenuti, perchè sono quelli per cui l'andamento delle vendite è sostenuto rispetto alla quantità conservata in magazzino.

Parametri Filtro

La generazione del report Indice di Rotazione richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

16.04.26 17:55

Indice di Rotazione

PRINT

Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.

Ordinamento  Codice Articolo

Report Indice di Rotazione: impostazioni iniziali

Ordinamento

Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

- 0** = Codice Articolo
- 1** = Descrizione Articolo
- 2** = Codice Settore
- 3** = INDICOD
- 4** = Codice Articolo Costruttore
- 5** = Fornitore Abituale

Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.

Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.

Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:

16.04.26 17:55

Indice di Rotazione

PRINT

Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.

Ordinamento 0 Codice Articolo

Codice articolo da 1 FITTO IMMOBILE

a 1 FITTO IMMOBILE

Stato articoli da A Attivo

a A Attivo

Tipo articoli da

a Z

Deposito 10 SEDE

Data operazione da 01.01.2026

a 16.04.2026

Formato di output 1 Analitico

Convalida 

Report Indice di Rotazione: videata di selezione

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

- A** = Attivo
- B** = Rete Commerciale
- C** = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito

È possibile richiedere il report Indice di Rotazione con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando **0**). Per richiedere la **Situazione Depositi** invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

Data Operazione da... a

Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

Revisione #33

Creato 25 marzo 2026 11:55:40 da Elena Saracino

Aggiornato 16 aprile 2026 15:56:55 da Elena Saracino