

1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche



In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.

Se la Banca dovrà essere impostata sull'[Anagrafica Cliente](#) o [Fornitore](#), in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](#).

Codice Banca

È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.

Ragione Sociale Banca

Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

Dipendenza

Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza

La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

Codice Paese - Identificativo Banca

In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le [Coordinate Europee](#), nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC (*Identificativo Banca*). Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai [Fornitori](#), che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](#). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

Codice ABI e Codice CAB

Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Nr. GG. valuta bonifico

I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la [Gestione Cassa](#) nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

25.02.26 09:57	Banche	Modif
Codice banca	0100501170 	
Ragione sociale banca	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
Dipendenza	AG.9	
Indirizzo	C.SO PRINCIPE ODDONE 2	
Città	TORINO	
Sigla provincia	TO	
Codice paese	IT	
Codice ABI	01005	
Codice CAB	01170	
Codice identificativo banca		
Codice dipendenza	01000	
Nr. GG. valuta bonifico	0	
Flag agg.to customer	0 No	
		Convalida 

Tabella Banche

Coordinate Bancarie Europee

In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:

Codice **BIC** - Bank Identifier Code

Codice **IBAN** - International Bank Account Number

Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.

L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27** caratteri).

Il codice **IBAN** è così composto:

- **Codice Paese**
per l'Italia è IT
- **CIN Europa**
2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**
1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**
5 caratteri numerici
- **CAB**
5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**
12 caratteri alfanumerici

Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:

BIC = CRLYFRPPBOR

IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765

Revisione #10

Creato 10 marzo 2026 08:23:13 da Elena Saracino

Aggiornato 26 marzo 2026 16:42:34 da Elena Saracino