

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

- [1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle](#)
- [1.10.11 - Stampa Dati Bombole](#)
- [1.10.11 - Stampa Dati Bombole](#)
- [1.10.11.2.2 - Comunicazione Bombole da Collaudare](#)

# 1.10.1 - Stampe Servizio


## Impostare: 1. Stampa Tabelle



Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.

Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:

- 1 - [Singola Tabella](#)
- 2 - [Tutte le Tabelle](#)
- 3 - [Tutte le Tabelle per Ditta](#)



### 1 - Singola Tabella

La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](#), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.

Le opzioni previste sono:

- 1 - Estesa
- 2 - Ridotta
- 3 - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.

La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](#), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:

- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](#) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](#)
- [Causale Trasporto](#)
- [Tipo Documento](#) e [Tipo File](#)
- [Codice Articolo](#) eventualmente impostato.

Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.

Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](#) che in essa confluiscono.



## 2 - Tutte le Tabelle

La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:

[Gruppi/Sottogruppi Magazzino](#)

[Agenti](#)

[Gruppi fiscali](#)



## 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:

[Zone](#)

[Agenti](#)

# 1.10.11 - Stampa Dati Bombole

Rel. 6.4.9.0




## 1. Dati anagrafici

Da questa funzione è possibile conoscere i Dati anagrafici di tutte le bombole corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'utente. Sono previsti i seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **video**.

Indipendentemente dal formato di output prescelto, si accede ad un'[apposita videata](#) per l'impostazione dei parametri di filtro. Solo per i formati **txt**, **laser** e **pdf**, è prevista una 2° videata per la selezione dei campi anagrafici d'interesse.


Se è stato selezionato il formato **csv/dif**, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede alla generazione del file; nel caso di formato output **video**, invece, dopo l'impostazione dei parametri si ottiene la visualizzazione delle informazioni in formato *data-grid*.



[modalità operativa](#)

---

Rel. 6.4.6.0




## 3. Residenza bombole

Da questa funzione è possibile conoscere la situazione delle Bombole presenti in Sede o giacenti presso i Clienti/Fornitori o Depositi viaggianti; sono previsti i seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf** e **video**.

Sono fornite le seguenti informazioni:

- Codice e descrizione del Deposito
- Identificativo univoco e Matricola della Bombola
- Codice e descrizione dell'Articolo contenuto nella Bombola
- Codice Lotto
- Data di ultimo scarico effettuato
- Residenza
- Codice e denominazione del Cliente/Fornitore o Deposito viaggiante presso cui risiede la Bombola


Solo nel caso di output a **video** (visualizzazione *data-grid*), sono previste due ulteriori colonne per la visualizzazione della Data di scadenza del prossimo collaudo e della Data di scadenza di uno dei Componenti previsti nel kit associato alla Bombola. Se *anteriori* oppure *uguali* alla data odierna, le scadenze sono riportate in **rosso**. La visualizzazione in formato *data-grid*, inoltre, permette di filtrare la visualizzazione delle Bombe in base alla loro attuale Residenza, attivando semplicemente l'apposito *check-box* nella parte superiore della videata.



modalità operativa

## Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:



**Codice Univoco da... a**

**Matricola da... a**

**Stato bombola da... a**

È possibile selezionare le bombole da elaborare in base allo stato:

- A** = attivo
- D** = disattivo
- E** = scaduto
- Z** = distruggere

**Settore/Gruppo da... a**

**Tipo gas da... a**

**Data fabbricazione da... a**

**Tipo classe da... a**

**Articolo**

L'impostazione di questo campo permette di stampare solo le bombole associate all'Articolo impostato.

**Tipo Proprietario**

Quest'indicatore permette di selezionare le bombole in base al proprietario.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = Azienda

- 1** = Cliente
- 2** = Fornitore
- 3** = Altri
- 7** = Azienda e Fornitore
- 9** = Tutti

### **Proprietario**

Dipendentemente dal valore impostato nell'indicatore precedente, in questo campo è possibile impostare il soggetto proprietario della bombola oppure cercarlo per Codice (tasto **F8**) o Denominazione (tasto **F6**).

### **Codice Lotto da... a**

### **Anni validità**

È possibile selezionare le bombole da elaborare in base agli anni di validità del collaudo.

### **Data collaudo da... a**

### **Prossimo collaudo da... a**

### **Conto consegna da... a**

### **Deposito residenza da... a**


### **Residenza attuale**

Quest'indicatore permette di selezionare le bombole in base alla residenza attuale.


Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = in Sede
- 1** = presso Clienti
- 2** = presso Fornitori
- 5** = Deposito viaggiante
- 9** = tutte


Dipendentemente dal formato di output prescelto, è prevista un'ulteriore videata per la selezione dei campi anagrafici d'interesse:



# 1.10.11 - Stampa Dati Bombole



# 1.10.11.2.2 - Comunicazione Bombole da Collaudare



Questa funzione permette di stampare una Comunicazione destinata ai Clienti, nella quale sono elencate le bombole prossime al Collaudo e che attualmente risiedono presso di loro. La Comunicazione può essere stampata *singolarmente* per Conto di Consegna o in modo *riepilogativo* per Rapporto Contabile.

## Considerazioni

Ai fini dell'elaborazione è bene precisare quanto segue:

- saranno elaborate solo le bombole aventi data di [Prossimo Collaudo](#) **Non superiore di 120 giorni** rispetto alla [Data di Controllo](#) impostata dall'Utente
- saranno elaborate solo le bombole residenti presso il Cliente
- saranno elaborate solo le bombole per le quali è specificato il Cliente presso il quale risiedono

Per la generazione della Comunicazione Bombole da Collaudare sono previsti i seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **xml** e **pdf**.

## Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione è possibile impostare i seguenti campi:

### Stampa per Rapporto Contabile

Se disattivata, sarà stampata una Comunicazione distinta per ciascun Conto di Consegna: se attivata invece, sarà stampata una Comunicazione per Rapporto Contabile riepilogativa di tutte le bombole da collaudare, che risultano in possesso dei vari Conti di Consegna ad esso collegati.

Questa *check-box* offre varie possibilità di selezione: ad esempio, disattivando la *check-box* e indicando uno specifico Rapporto Contabile, sarà possibile conoscere la situazione delle bombole



da collaudare, sia del Rapporto Contabile che dei Conti di Consegna ad esso collegati.

### **Rapporto Contabile**

Indicare il Rapporto Contabile per il quale generare la Comunicazione.

### **Conto di Consegna**

Indicare il Conto di Consegna per il quale generare la Comunicazione. È possibile impostare solo il Mastro Clienti oppure lasciare a **0** (zero) il campo per elaborarli tutti.

### **Categoria Clienti**

È possibile specificare la Categoria dei Clienti da elaborare.

### **Proprietà bombole**

È possibile generare la Comunicazione con riferimento alle sole bombole di un determinato Proprietario.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = Azienda
- 1** = Cliente
- 2** = Fornitore
- 3** = Altri

Impostare **99** per non applicare alcun filtro.

### **Stato bombole**

È possibile specificare lo Stato delle bombole da elaborare.

Sono ammessi i seguenti valori:

- A** = Attiva
- D** = Disattiva
- E** = Scaduta
- Z** = Distruggere

### **Data di Controllo**

Indicare la data rispetto alla quale controllare le bombole da collaudare. Le bombole aventi data di [Prossimo Collaudo](#) **superiore di 120 giorni** rispetto a quella immessa Non saranno considerate ai fini dell'elaborazione.

Comunicazione Bombole da Collaudare: videata di selezione

Comunicazione Bombole da Collaudare: videata di selezione

Il programma rileverà tutte le bombole che soddisfano i parametri impostati dall'Utente e fornirà un report con le seguenti informazioni:

- Identificativo Univoco
- Matricola Bombola
- segnalazione di bombola già scaduta o in scadenza entro 30, 60 o 90 giorni
- Proprietario della bombola

- Data di fornitura